Способы ввода видов оплат покупателя

В Кассир 5 можно настроить следующие варианты ввода видов оплат (кнопка оплаты - это кнопка «Оплата» (наличными) или «Спец. оплат»/«Безнал» (безналичными):

При нажатии кнопки оплаты открывается незаполненная форма расчета

Нужно сделать следующие настройки:

- Режимы - 1 - установить флаг **«Запретить закрытие чека без ввода суммы»**.
- Если установить флаг **«Использовать «Пром. итог» как ввод суммы»** (Режимы - 1), тогда если нажать кнопку «Пром. итог» (по умолчанию клавиша «Num /») до нажатия кнопки оплаты, то форма расчета откроется с заполненным видом оплаты с суммой, равной итогу чека.

При нажатии кнопки оплаты чек закрывается без открытия формы расчета

Нужно сделать следующие настройки:

- Режимы - 1 - снять флаг **«Запретить закрытие чека без ввода суммы»**.
- Режимы - 2 - снять флаг **«Всегда открывать форму расчета»**.

При нажатии кнопки оплаты открывается форма расчета с указанием вида оплаты с суммой, равной итогу чека

Нужно сделать следующие настройки:

- Режимы - 1 - снять флаг **«Запретить закрытие чека без ввода суммы»**.
- Режимы - 2 - установить флаг **«Всегда открывать форму расчета»**.

Не открывать форму расчета при полной оплате безналичными

Нужно сделать следующие настройки:

- 1. Режимы - 1 - снять флаг **«Запретить закрытие чека без ввода суммы»**.
- 2. Режимы - 2 - снять флаг **«Всегда открывать форму расчета»**.
- 3. Изменить текст функции раскладки клавиатуры с кодом 12 (группа «Основные» -

«Оплата») на следующий:

```
тЗапретитьОплатуБезВводаСуммы = Кассир5_DataAccess.ЗапретитьОплатуБезВводаСуммы;
Кассир5_DataAccess.ЗапретитьОплатуБезВводаСуммы = Истина;
ФункцияФормыРегистрации_Оплата(1);
Кассир5_DataAccess.ЗапретитьОплатуБезВводаСуммы = тЗапретитьОплатуБезВводаСуммы;
```

Предварительный ввод суммы вида оплаты

Параллельно вышеописанным способам можно указать сумму вида оплаты до открытия формы расчета, для этого нужно:

- в форме регистрации ввести сумму (любую);
- нажать на кнопку Оплата (или «Спец. оплата» (кнопка с функцией оплаты безналичными);
- если введена сумма меньше итога чека, тогда откроется форма расчета с указанием выбранного вида оплаты (в зависимости от нажатой кнопки) с введенной суммой;
- если введена сумма, равная итогу чека (или больше, в случае оплаты наличными), тогда чек будет закрыт без открытия формы расчета [1)].

1)

Если установлен флаг Режимы - 2 - «Всегда открывать форму расчета», форма расчета будет открываться всегда

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0

Last update: **2023/07/27 12:50**