Функциональная панель

Настройка «**Функциональная панель**» применяется для изменения набора функций функциональной панели интерфейса типа «Планшет», используемой при регистрации кассовых операций прихода\расхода.

Настройка имеет два варианта интерфейса («Ландшафт»\«Портрет»), зависящего от ориентации экрана мобильного устройства.

В ориентации экрана «Ландшафт» предполагается расположение трех строк со световыми кнопками, расположенных в нижней части экрана:

Выход	Кол	Цена	Внесение	Выплата	Сторно	Ск.%	Надб.%
Блок	Сервис	Д.Карта	Подбор	РПвС	Возврат	Ск.Сум	Надб.Сум
ДЯ	>0<	>Т<	Повтор	Копия	Отмена	Ск.Фикс	Отмена Ск

Соответственно, в настройках «Ландшафт» задаются три текстовые строки с перечисление функций, пиктограмм световых кнопок для вызова этих функций и цвета пиктограммы. Описание каждой функции задается в квадратных скобках, реквизиты разделяются запятыми.

Первая строка интерфейса содержит следующий набор функций:

Пиктограмма	Название функции	Описание функции	Цвет пиктограммы
Выход	Завершение операции регистрации	[РЕГИСТРАЦИЯ_ВЫХОД; Выход; З]	Зеленый
Кол	Задание количества товара	[ТОВАР_КОЛИЧЕСТВО; Кол; Ф]	Фиолетовый
Цена	Задание цены товара	[ТОВАР_ЦЕНА; Цена; Ф]	Фиолетовый
Внесение	Внесение в кассу	[ВНЕСЕНИЕ; Внесение; Ж]	Желтый
Выплата	Выплата из кассы	[ВЫПЛАТА; Выплата; Ж]	Желтый
Сторно	Сторнирование позиции чека	[СТОРНО; Сторно; З]	Зеленый
Ск.%	Задать процентную скидку	[СКИДКА_ПРОЦЕНТ; Ск.%; С]	Синий
Надб.%	Задать процентную надбавку	[НАДБАВКА_ПРОЦЕНТ; Надб.%; С]	Синий

Во вторую строку интерфейса включены следующие функции:

Пиктограмма	Название функции	Описание функции	Цвет пиктограммы
Блок	Блокировка рабочего места	[БЛОКИРОВКА; Блок; З]	Зеленый
Сервис	Вызов сервисного меню	[МЕНЮ_СЕРВИС; Сервис; Ф]	Фиолетовый
Д.Карта	Задание номера дисконтной карты	[ДИСК_КАРТА; Д.Карта; Ф]	Фиолетовый
Подбор	Открыть визуальный подбор товара	[ВИЗУАЛЬНЫЙ_ПОИСК; Подбор; Ж]	Желтый
РПвС	Задать номер секции	[ПРОДАЖИ_В_СЕКЦИИ; РПвС; Ж]	Желтый
Возврат	Оформить возврат прихода	[ВОЗВРАТ; Возврат; З]	Зеленый
Ск.Сум	Задать суммовую скидку	[СКИДКА_СУММА; Ск.Сум; С]	Синий

Надб.Сум	Задать суммовую надбавку	[НАДБАВКА_СУММА; Надб.Сум; С]	Синий

Третья строка интерфейса содержит следующие функции:

Пиктограмма	Название функции	Описание функции	Цвет пиктограммы
ДЯ	Открыть денежный ящик	[ОТКРЫТЬ_ДЯ; ДЯ; З]	Зеленый
>0<	Установить на весах ноль	[ВЕСЫ_НОЛЬ; >0<; Ф]	Фиолетовый
>Т<	Запомнить вес тары	[ВЕСЫ_ТАРА; >Т<; Ф]	Фиолетовый
Повтор	Повторить позицию в чеке	[ПОВТОР; Повтор; Ж]	Желтый
Копия	Повторно вывести копию чека	[КОПИЯ_ЧЕКА; Копия; Ж]	Желтый
Отмена	Отменить чек	[ОТМЕНИТЬ_ЧЕК; Отмена; З]	Зеленый
Ск.Фикс	Задать фиксированную скидку	[СКИДКА_ФИКС; Ск.Фикс; С]	Синий
Отмена Ск	Отменить фиксированную скидку	[ОТМЕНА_СКИДКИ; Отмена Ск; С]	Синий