

На закладке **«Access from Remote Clients»** задается список компьютеров, с которых разрешается или запрещается списывать лицензии с ключей данного менеджера лицензий.



Значение по умолчанию позволяет списывать лицензии с любого компьютера.

Для того чтобы разрешить доступ к лицензиям с определенных компьютеров необходимо установить флаг **«Allow Access from Remote Clients»** и задать список компьютеров в поле **«Access Restrictions»** в следующем формате:

**allow=[item]** и/или **deny=[item]**, где **item** – это IP адрес или имя компьютера. IP адрес может включать «\*» или диапазон адресов для разрешения или запрета нескольким компьютерам. Значение **item** так же может быть **all** или **none**.

Например, **item** может принимать следующие значения:

- 10.24.2.18 IP адрес одного компьютера
- 10.24.2.10-50 диапазон IP адресов (только 4е число может быть диапазоном)
- 10.24.2.\* подсеть класса С
- 10.24.\*.\* подсеть класса В
- 10.\*.\*.\* подсеть класса А
- 10.24.2.0/24 подсеть с указанием битовой маски.

Например, необходимо запретить работать с ключами Sentinel компьютерам с IP адресами 192.168.0.10 и 192.168.0.11. Для этого в поле «**Access Restrictions**» нужно указать в несколько строк **deny=192.168.0.10** и **deny=192.168.0.11**.

## Внимание!

Поле **allow=all** будет добавляться всегда автоматически последним условием. Если необходимо запретить всем компьютерам работать с ключами Sentinel, которые установлены на данном компьютере, то условие должно быть следующего вида:

deny=all

allow=all