

На закладке «**Access from Remote Clients**» задается список компьютеров, с которых разрешается или запрещается списывать лицензии с ключей данного менеджера лицензий.



Значение по умолчанию позволяет списывать лицензии с любого компьютера.

Для того чтобы разрешить доступ к лицензиям с определенных компьютеров необходимо установить флаг «**Allow Access from Remote Clients**» и задать список компьютеров в поле «**Access Restrictions**» в следующем формате:

allow=[item] и/или **deny=[item]**, где **item** – это IP адрес или имя компьютера. IP адрес может включать «*» или диапазон адресов для разрешения или запрета нескольким компьютерам. Значение **item** так же может быть **all** или **none**.

Например, **item** может принимать следующие значения:

- 10.24.2.18 IP адрес одного компьютера
- 10.24.2.10-50 диапазон IP адресов (только 4е число может быть диапазоном)
- 10.24.2.* подсеть класса C
- 10.24.*.* подсеть класса B
- 10.*.*.* подсеть класса A
- 10.24.2.0/24 подсеть с указанием битовой маски.

Например, необходимо запретить работать с ключами HaspSL компьютерам с IP адресами 192.168.0.10 и 192.168.0.11. Для этого в поле «**Access Restrictions**» нужно указать в несколько строк **deny=192.168.0.10** и **deny=192.168.0.11**.

Внимание!

Поле **allow=all** будет добавляться всегда автоматически последним условием. Если необходимо запретить всем компьютерам работать с ключами HaspSL, которые установлены на данном компьютере, то условие должно быть следующего вида:

deny=all

allow=all

