Настройка констант

ТП5 ← start ← Работа с ВЕТИС ← Настройка конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2» для организации учета продаж продукции, подлежащей ветеринарной сертификации

Для организации учета подконтрольных Россельхознадзору товаров в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2» (релиз 5.2.1.53 и выше) добавлены константы:

- «**Использовать ВЕТИС**» (флаг на закладке «Основные»);
- группа констант в закладке «**ВЕТИС**».

Закладка «ВЕТИС» в константах конфигурации («Справочники» → «Константы» → закладка «Основные») будет видна, если установлен флаг у константы «**Использовать ВЕТИС**» закладки «**Основные**».

Константа «**Основной хозяйствующий субъект**» определяет хозяйствующий субъект конфигурации, зарегистрированный в системе «Меркурий». Учетные данные основного ХС задаются вручную, подтверждаются в системе «Меркурий» и сохраняются в справочнике Хозяйствующие субъекты». Остальные элементы справочника «Хозяйствующие субъекты» могут быть созданы обработкой «Загрузка справочников».

Установка флага у реквизита «**Использовать тестовый режим**» позволяет фирмам, зарегистрированным в ФГИС «Меркурий» как хозяйствующий субъект, работать в системе в тестовом режиме, используя тестовый сервер. Если флаг не установлен, то работа с системой «Меркурий» осуществляется в реальном режиме работы с использование продуктивного контура системы. Чтобы работать с тестовым сервером ВетИС.API ХС должен писать заявление. Тестовый сервер используется и будет использоваться для обучения работы, проверки ошибочных ситуаций, для разработки новой функциональности.

Ручное создание элемента справочника ВЕТИС «Хозяйствующие субъекты» осуществляется командой «***Добавить***» в форме справочника. Пользователю открывается форма для ввода реквизитов ХС с активной закладкой «**Обмен с ВетИС**».

Данные для заполнения нужных полей формы высылаются на адрес организации при её регистрации в системе «Меркурий». Поля обязательные для заполнения:

- **Наименование** — наименование ХС в системе «Меркурий» (при выявлении разночтения с регистрационной записью в системе «Меркурий» реквизит обновится автоматически);
- **Issuer ID** (GUID) — уникальный и постоянный 32-х значный идентификатор, который присваивается ХС автоматически при добавлении записи в базу системы «Меркурий»;
- **Логин / Пароль** — логин и пароль учетной записи организации в системе «Меркурий» для использования интеграционного шлюза ВЕТИС.API;
- **API Ключ** — электронная подпись, выданная ХС при регистрации в системе «Меркурий».

Примечание. Поля «Логин / Пароль» и «API Ключ» заполняются только для подконтрольных ХС. Т.е. тех, с которыми связаны фирмы конфигурации.

После нажатия кнопки «***Записать***» становится доступной закладка «Основные», где задаются регистрационные данные ХС в налоговых органах.

Наиболее правильно и просто заполнить такие данные можно нажатием кнопки «***Обновить из***

ВетИС» - реквизиты ХС заполняются автоматически из системы «Меркурий» данными, указанными при регистрации. (**Предварительно следует сохранить реквизиты формы в базе предприятия нажатием кнопки «*Записать*»**.) Эта запись будет использоваться как источник данных логина и пароля для отправки пакетов в ВетИС.

Запись реквизитов ХС из его учетной записи в системе «Меркурий» позволяет проверить корректность как параметров связи с системой, так и убедиться в правильности налоговых реквизитов фирмы, записанных в базе системы «Меркурий». При нажатии кнопки «***Обновить из ВетИС***» так же автоматически заполняется поле **UUID** — текущий идентификационный номер ХС в системе «Меркурий». Он, в отличие от реквизита «**GUID**», меняется при изменении реквизитов ХС (переименовании, изменении адреса и т.п.).

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%82%D0%BF5:%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B&rev=1536844649

Last update: **2018/09/13 13:17**