Начальная страница ← Справочники ← Группа справочников «ЕГАИС» ← Справочник «УТМ (Универсальные транспортные модули для работы с ЕГАИС)»

Закладка «Основная»

Переключатель «**Включен \ Отключён**» позволяет определить режим работы УТМ. Режим «**Отключён**» следует устанавливать тогда, когда УТМ не работает. Это может быть из-за:

- поломки компьютера, где установлен данный УТМ;
- поломки или истечения срока действия КЭП в ключе;
- и другое.

На закладке «**Основная**» следует определить значения следующих полей:

- **Наименование** — наименование транспортного модуля, которое будет присвоено УТМ в информационной базе предприятия;
- **Код** — номер элемента справочника «**УТМ**» в базе предприятия (формируется автоматически после записи элемента справочника в базу конфигурации);
- **FSRAR ID** — идентификационный номер УТМ, полученный от ЕГАИС при регистрации;
- **Фирма** — название фирмы, имеющей оптовую или розничную лицензию на продажу алкогольной продукции, на которую зарегистрирован этот УТМ. Поле служит для автоматического отбора фирмы при настройке связи УТМ со складами торгового предприятия. Выбирается из справочника «Фирмы»;
- **КПП** — номер КПП обособленного подразделения фирмы, на котором стоит данный УТМ. Если поле КПП заполнено, то при формировании XML-файлов для передачи в ЕГАИС используется КПП этого обособленного подразделения. Если поле не заполнить, то в ЕГАИС будет передаваться КПП фирмы, а не данного подразделения. Это может привести к ошибкам при обработке приходных документов;
- **Торговый объект** — торговый объект, кассы которого передают данные о продаже алкоголя в ЕГАИС через данный УТМ. Поле служит для отбора складов, которые можно будет связать с этим УТМ. Выбирается из справочника «Торговые объекты»;
- **Хост** — сетевой адрес компьютера, на котором установлен УТМ;
- **Порт** — номер порта, через который осуществляется связь УТМ с кассами и конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 7»;
- **Группа номенклатуры** — группа в справочнике «Номенклатура», куда будет заноситься новый товар, создаваемый автоматически по кнопке «***Создать номенклатуру***» из документа «Приход алкоголя по ТТН из ЕГАИС», загруженного в через данный УТМ. Если у этой группы будет определен шаблон заполнения реквизитов, то создаваемая номенклатура товара будет заполняться согласно этому шаблону. Например, «Шаблон для алкоголя» в справочнике «Шаблоны для заполнения реквизитов номенклатуры»;
- **Адрес** — адрес торгового объекта (фирмы, если поле «**Торговый объект**» не заполнено) на котором работает данный УТМ;
- **Версия формата обмена** — указывается реализованная в системе версия формата обмена УТМ для отправки сообщений в ЕГАИС. Реквизит заполняется автоматически после выполнения обработки «Запрос данных из ЕГАИС» с уведомлением о переходе УТМ предприятия на формат v3.0;
- **В ЕГАИС передана информация о версии формата обмена** — если флаг установлен, номер версии формата обмена передан и зафиксирован в ЕГАИС;
- **Версия УТМ** — указывается версия универсального транспортного модуля. Реквизит заполняется автоматически после нажатия кнопки «***Получить версию***».

Флаг «**Перемещать поступления в торговый зал**» означает, что после утверждения в ЕГАИС документа «Приход алкоголя по ТТН из ЕГАИС» будет автоматически сформирован документ «Перемещение ЕГАИС» с типом «Перемещение в торговый зал» для перемещения всей поступившей продукции в «Торговый зал» (на регистр №2 остатков ЕГАИС). Форма созданного документа будет открыта пользователю для просмотра и редактирования.

Флаг «**Работает в сельском поселении**» сообщает системе о том, что предприятие занимается продажей алкоголя в сельском поселении, и фиксация факта продажи всего алкоголя, как акцизного, так и не маркированного, осуществляется одним документом «Расход/списание алкоголя через ЕГАИС» в конце рабочего дня. Если флаг не установлен, то считается, что документом «Расход/списание алкоголя через ЕГАИС» должна отражаться продажа всей немаркированной алкогольной продукции, осуществленной на складах, связанных с данными УТМ. Розничная продажа маркированной продукции в этом случае отражается в ЕГАИС алкогольными чеками, отправленными на УТМ.

Кнопка «***Проверить связь***» позволяет проверить корректность введенных параметров связи. Следует учитывать, что, если УТМ настроен на работу с портом, отличным от рекомендованного фирмой «ЦентрИнформ» (8080), то при проверке связи по порту 8080 УТМ сообщит, что связь есть. Однако передать документы в УТМ при такой настройке будет невозможно.

Проверить работоспособность УТМ и посмотреть список полученных сообщений от ЕГАИС или список отосланных файлов в ЕГАИС можно также через Web-браузер. Для этого в адресной строке браузера следует набрать его IP-адрес (без набора символов HTTP) и через двоеточие задать номер порта, через который УТМ запущен. В открытом окне браузера можно посмотреть сертификат УТМ и хранящиеся в нём данные. На закладке «**Входящие**» представлен список входящих сообщений. На закладке «**Исходящие**» представлен список переданных в ЕГАИС файлов.

Если интересует информация по конкретной накладной из выведенного списка, то её имя следует скопировать в адресную строку Web-браузера.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8:%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%81:%D1%83tm:%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F&rev=1544549103

Last update: **2018/12/11 17:25**