

Как настроить обмен через HTTP сервис?


Для обмена через HTTP сервис должен быть установлен Apache

По умолчанию Apache использует порт 80.


1) Создать пользователя с ролью «Выполнение регламентных заданий». Имя пользователя должно быть написано латиницей. Рекомендуется снять флаг «Защита от опасных действий».

2)Зайти в конфигуратор, далее во вкладку Администрирование, затем «Публикация на Веб-сервере» Настроить «Публикации на веб-сервере» в соответствии с изображениями:

Имя и каталог можно задать самостоятельно. Имя должно быть написано латиницей.




Адрес отладчика должен быть пользовательский.



3) В Торговом предприятии нужно создать ККМ с типом ««Штрих-М Кассир 5.0» / «ilexx RTfront 5»», установить флаг «ККМ включена», выбрать способ обмена данными «Обмен через HTTP сервис» Если будет осуществляться работа с заказами, поставить флаги работы с заказами

Далее переходим к настройке кассира

- 1) Кассир должен быть запущен от имени администратора
- 2) Нужно убедиться, что номера ККМ в Торговом предприятии и Кассире совпадают.
- 3) В настройках, в закладке «Дополнительно» нужно открыть настройку способа обмена данными (нажатие на ...)
 - В реквизите «Способ передачи данных» нужно выбрать HTTP-сервис.
 - Нажать «Параметры обмена по HTTP»
 - Далее открывается форма настройки обмена через HTTP, тут нужно указать адрес сервера: `http://<ip>/<Имя публикации>/` (Пример: `http://localhost:80/TP52/`)
 - Логин и пароль нужно указать пользователя с ролью «Выполнения регламентных заданий»
 - Для обмена в фоновом режиме, нужно поставить флаг «Обмен в фоновом режиме»



Пример:

