Как настроить обмен через HTTP сервис?


Для обмена через HTTP сервис должен быть установлен Apache

По умолчанию Apache использует порт 80.


1) Создать пользователя с ролью «Выполнение регламентных заданий». Имя пользователя должно быть написано латиницей. Рекомендуется снять флаг «Защита от опасных действий».

2)Зайти в конфигуратор, далее во вкладку «Администрирование», затем «Публикация на Веб-сервере». Настроить «Публикации на веб-сервере» в соответствии с изображениями:

Имя и каталог можно задать самостоятельно. Имя должно быть написано латиницей.



Адрес отладчика должен быть пользовательский.



3) В конфигурации «Торговое предприятие» нужно создать ККМ с типом ««Штрих-М Кассир 5.0» / «ilexx RTfront 5»», установить флаг «ККМ включена», выбрать способ обмена данными «Обмен через HTTP сервис». Если будет осуществляться работа с заказами, поставить флаги работы с заказами.


Далее перейти к настройке конфигурации «Кассир 5»

1) Кассир должен быть запущен от имени администратора.

2)Нужно убедиться, что номера ККМ в «Торговом предприятии» и «Кассире» совпадают.

3)В закладке «Дополнительно» раздела «Настройка» нужно открыть настройку «Способ обмена данными» — нажатие на кнопку «**...**»

- В реквизите «Способ передачи данных» нужно выбрать «**HTTP-сервис**».
- Нажать кнопку «***Параметры обмена по HTTP***».
- Далее открывается форма настройки обмена через HTTP, тут нужно указать адрес сервера: http:/<ip>/<Имя публикации>/ *(Пример: http://localhost:80/TP52/).*
- Логин и пароль нужно указать пользователя с ролью «Выполнения регламентных заданий».
- Для обмена в фоновом режиме, нужно поставить флаг «Обмен в фоновом режиме».

Пример:

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7http&rev=1576829403

Last update: **2019/12/20 08:10**