

Как настроить обмен через HTTP сервис?


Для обмена через HTTP сервис должен быть установлен Apache

По умолчанию [Apache](#) использует порт 80.


1) Создать пользователя с ролью «Выполнение регламентных заданий». Имя пользователя должно быть написано латиницей. Рекомендуется снять флаг «Защита от опасных действий».

2) Зайти в конфигуратор, далее во вкладку «Администрирование», затем «Публикация на Веб-сервере». Настроить «Публикации на веб-сервере» в соответствии с изображениями:

Имя и каталог можно задать самостоятельно. Имя должно быть написано латиницей.




Адрес отладчика должен быть пользовательский.



3) В конфигурации «Торговое предприятие» нужно создать ККМ с типом ««Штрих-М Кассир 5.0» / «ilexx RTfront 5»», установить флаг «ККМ включена», выбрать способ обмена данными «Обмен через HTTP сервис». Если будет осуществляться работа с заказами, поставить флаги работы с заказами.

Далее перейти к настройке конфигурации «Кассир 5»

- 1) Кассир должен быть запущен от имени администратора.
- 2) Нужно убедиться, что номера ККМ в «Торговом предприятии» и «Кассире» совпадают.
- 3) В закладке «Дополнительно» раздела «Настройка» нужно открыть настройку «Способ обмена данными» — нажатие на кнопку «...»
 - В реквизите «Способ передачи данных» нужно выбрать «HTTP-сервис».
 - Нажать кнопку «**Параметры обмена по HTTP**».
 - Далее открывается форма настройки обмена через HTTP, тут нужно указать адрес сервера: `http://<ip>/<Имя публикации>/` (Пример: <http://localhost:80/TP52/>).
 - Логин и пароль нужно указать пользователя с ролью «Выполнения регламентных заданий».
 - Для обмена в фоновом режиме, нужно поставить флаг «Обмен в фоновом режиме».



Пример:

From: https://wiki.ilexx.ru - Штрих-М: Документация
Permanent link: https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7http&rev=1644995455
Last update: 2022/02/16 10:10

