

Предназначение Мин. интерфейс. Осн. форма с экспортными функциями. Когда вызываются эти функции. Параметры экспортных функций. Описание функций.

Предназначение

Механизм расширенных отчетов позволяют отображать визуальные отчеты на различных устройствах вывода, а также автоматически формировать такие отчеты при снятии Z отчета. Расширенный отчет может не иметь визуального отображения и иметь функциональное назначение, например, выполнять определенные операции с КММ и т.п.

Минимальный программный интерфейс

Расширенный отчет это внешняя обработка, которая должна располагаться в каталоге «путь к базе»\ExtFiles\Reports. Синоним обработки является представлением отчета в меню Расширенные отчеты.

Обработка обязательно должна иметь основную форму, в которой располагаются основные экспортные функции, со строго определенными именами:

Функция **ПолучитьВерсиюПротокола** (обязательная)

Процедура **ВывестиОтчет**

Процедура **НастройкаОтчета**

Процедура **НастройкаПечатиПриZОтчете**

Функция **СформироватьОтчетПриСнятииZОтчета**

Наличие функции ПолучитьВерсиюПротокола обязательно, в ней определяется возможности расширенного отчета, от которых зависит наличие остальных экспортных функций.

Вызов экспортных функций

Получить версию протокола - служебная функция, вызывается для проверки функциональных возможностей расширенного отчета: в форме настройки расширенных отчетов и в супервизоре при нажатии кнопки «Расширенные отчеты».

ВывестиОтчет - вызывается при нажатии кнопки в меню «Расширенные отчеты».

НастройкаОтчета - вызывается при нажатии кнопки настройки отчета в форме «Настройка расширенных отчетов».

НастройкаПечатиПриZОтчете - вызывается при нажатии кнопки настройки печати при снятии Z отчета в форме «Настройка расширенных отчетов».

СформироватьОтчетПриСнятииZОтчета - вызывается при снятии Z отчета (если для отчета установлена настройка «Печатать при Z отчете»).

Параметры экспортных функций

Функция **ПолучитьВерсиюПротокола(СтруктураФункций)**

СтруктураФункций - Структура - содержит набор строго определенных ключей. Данную структуру можно получить функцией глобального общего модуля -

ПолучитьСтруктуруФункцийОтчета()

Процедура **ВывестиОтчет(СтроНастроек, лККМдляПечати)**

СтроНастроек - Стока - значение типа Соответствие, преобразованное в строку функцией ЗначениееВСтрокуВнутр(). Берётся из сохраненных настроек, установленных процедурой НастройкаОтчета().

лККМдляПечати - СтрокаТаблицыЗначений - ККМ для печати. Можно получить функцией Кассир5_DataAccess.ПолучитьККМ()

Процедура **НастройкаОтчета(СтроНастроек)**

СтроНастроек - Стока - значение типа Соответствие, преобразованное в строку функцией ЗначениееВСтрокуВнутр().

Процедура **НастройкаПечатиПриZОтчете(СтроНастроек)**

СтроНастроек - Стока - значение типа Соответствие, преобразованное в строку функцией ЗначениееВСтрокуВнутр().

Функция **СформироватьОтчетПриСнятииZОтчета(СтроНастроек, лККМдляПечати)**

СтроНастроек - Стока - значение типа Соответствие, преобразованное в строку функцией ЗначениееВСтрокуВнутр(). Берётся из сохраненных настроек, установленных процедурой НастройкаПечатиПриZОтчете().

лККМдляПечати - СтрокаТаблицыЗначений - ККМ для печати. Можно получить функцией Кассир5_DataAccess.

Описание функций

Функция **ПолучитьВерсиюПротокола(СтруктураФункций)**

В данную функцию передаётся структура с элементами, определяющими функциональные возможности отчета. По умолчанию значения всех элементов структуры установлен в ложь. Ниже перечислены доступные ключи структуры и их описание.

- **ВывестиОтчет** - если значение данного элемента структуры установить в истину, то отчет будет отображаться в меню «Расширенные отчеты».
- **НастройкаОтчета** - если значение данного элемента структуры установить в истину, то для отчета можно установить настройки в форме настроек расширенных отчетов, иначе кнопка для настройки будет недоступна.
- **НастройкаПечатиПриZОтчете** - если значение данного элемента структуры установить в истину, то для отчета можно установить настройки при печати Z отчета в форме настроек расширенных отчетов, иначе кнопка для настройки будет недоступна.
- **ПечататьПриZОтчете** - если значение данного элемента структуры установить в истину, то отчет будет иметь возможность формироваться при снятии Z отчета.

Функция должна возвращать число, отличное от нуля.

Процедура **ВывестиОтчет(СтроНастроек, лККМдляПечати)**

Данная процедура предназначена для интерактивного формирования отчета. Могут использоваться хранимые в базе данных настройки, заданные в форме настроек расширенных отчетов.

Процедура **НастройкаОтчета(СтроНастроек)**

Данная процедура предназначена для установки настроек, используемых при интерактивном формировании отчета. Процедура должна открывать форму с настройками. При закрытии

формы с настройками заданные параметры должны быть записаны в соответствие и возвращены во входящий параметр СтрокаНастроек в виде строки, сформированной функцией ЗначениеВСтрокуВнутр().

Процедура НастройкаПечатиПриZОтчете(СтрокаНастроек)

Данная процедура предназначена для установки настроек, используемых при формировании отчета при снятии Z отчета. Процедура должна открывать форму с настройками. При закрытии формы с настройками заданные параметры должны быть записаны в соответствие и возвращены во входящий параметр СтрокаНастроек в виде строки, сформированной функцией ЗначениеВСтрокуВнутр().

Функция СформироватьОтчетПриСнятииZОтчета(СтрокаНастроек, лККМДляПечати)

Данная процедура предназначена для формирования отчета при снятии Z отчета. Могут использоваться хранимые в базе данных настройки, заданные в форме настроек расширенных отчетов.

From: <https://wiki.iilexx.ru/> - Штрих-М: Документация
Permanent link: <https://wiki.iilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8:reports&rev=1383134630>
Last update: 2013/10/30 16:03

