

После подключения модуля запустите конфигурацию Кассир 5, авторизуйтесь и перейдите в Настройка - закладка «ЕГАИС».

## Общие настройки

Флаг «**Демо-режим**», позволяет работать с ЕГАИС без отправки данных, но при этом при продаже акцизной алкогольной продукции будет печататься слиз с предопределенным QR-кодом и надписью **ДЕМО РЕЖИМ**.

Флаг «**Не использовать ЕГАИС**» полностью отключает модуль ЕГАИС (сканирование акцизных марок и отправка чеков в УТМ выполняться не будет).

Если флаг «**Проверять возвращаемые марки при возврате по номеру чека**» установлен, тогда, при возврате по номеру чека, марки возвращаемой алкогольной продукции должны полностью совпадать с марками из чека продажи. Если данный флаг не установлен, то проверка соответствия возвращаемых марок с марками из чека продажи выполняться не будет.

Флаг «**Использовать несколько УТМ**» - позволяет настроить параллельную работу с несколькими УТМ. При установке данного флага станет доступен список выбора «ККМ».

Каждому ККМ можно задать соответствующие настройки УТМ. Список ККМ формируется из списка ККМ (закладка Оборудование - Настройка ККМ).

## Настройки по ККМ

В данном разделе указываются основные данные организации:

1. **ИНН** организации, которая продает алкоголь
2. **КПП** организации, которая продает алкоголь
3. **Адрес магазина** где установлено данное рабочее место
4. **Название магазина**
5. **Номер ККМ** - номер кассы, который используется при отправке чека в ЕГАИС

## Далее указываются настройки сервера, где установлена Jacarta:

1. **Хост УТМ** - указывается адрес сервера, где установлена Jacarta и запущен транспортный сервер. Например, *localhost* или *127.0.0.1*.
2. **Порт УТМ** - указывается порт, который настраивается в транспортном модуле. Настройка порта осуществляется в файле *transport.properties* (Устанавливается по-умолчанию в *C:\TT\transporter\conf\*). Например, *8080*
3. **FSRAR ID**.
4. **Версия УТМ** - если используется УТМ версии 1.0.7 и выше, то необходимо заполнить данную настройку.

Если флаг **Не отправлять чеки в ЕГАИС** установлен, то чеки ЕГАИС формироваться не будут, но акцизные марки будут запрашиваться при продаже.

**Обратите внимание, что в первую очередь необходимо получить носитель JaCarta и установить транспортный модуль. После чего произвести настройку самого модуля и только после этого приступать к настройкам в Кассире 5.**

Для передачи данных в ЕГАИС необходимо, чтобы у товара, в карточке товара, были обязательно указаны:

1. **Штрих-код** товара на закладке «Штрих-коды»
2. **Вид продукции** на закладке «Доп. реквизиты»
3. **Емкость тары** на закладке «Доп. реквизиты»

Для передачи пивного чека, также необходимо наличие:

4. **Неакцизная алк. продукция** со значением «истина» на закладке «Доп. реквизиты»
5. **ИНН производителя** на закладке «Доп. реквизиты»<sup>1)</sup>

6. КПП производителя на закладке «Доп. реквизиты»<sup>2)</sup>

#### **7. Содержание спирта на закладке «Доп. реквизиты»**

Формат выгрузки дополнительных реквизитов описан [тут](#).

## **Вскрытие тары алкогольной продукции**

Функция вызывается в форме регистрации продаж из меню сервис или комбинацией клавиш Alt + Q. Также можно добавить дополнительную кнопку в настройках элементов формы регистрации и указать раскладку с кодом 112 («Вскрытие тары алк. продукции»). При вызове данной функции нужно подобрать товар (открываемую тару) любым способом. В если товар не найден или не является алкогольной продукцией - выведется ошибка. В случае успешной операции также выведется сообщение об успехе. Ф-ия будет доступна с релиза 5.1.5.13.

1) 2)

При использовании УТМ версии 1.0.7 и выше наличие необязательно

