

Установка обновлений ПО в автоматическом режиме

Стартер реализует функцию установки обновления ПО «Штрих-М: Кассир v.5». Транспортировка пакета обновлений производится кассовым ПО. Инициирует процесс обновления кассовое ПО путём создания соответствующего семафора.

Сценарий обновления

Начальные условия.

1. Пакет обновления подготовлен в подкаталоге ExtFiles\SelfUpdate каталога базы данных кассового ПО
2. Создан семафор для начала процедуры обновления
3. Завершается сеанс 1С: Предприятия

Процесс обновления.

1. Создаётся бэкап
2. Устанавливается флаг начала выполнения сценария обновления
3. Стартер выполняет сценарий обновления
4. При успешном завершении сценария удаляется флаг
5. При ошибке производится откат на резервную копию

Бэкап создается в каталоге, указанном в настройках на вкладке Стартера «Дополнительно». Согласно флагу «Использовать архивацию при обновлении» (на той же вкладке) в каталоге будет создан либо архив BackUpForUpdate.zip либо подкаталог BackUpForUpdate с содержимым каталога БД.

Структура пакета обновления

Пакет обновления расположен в подкаталоге ExtFiles\SelfUpdate каталога базы данных кассового ПО.

Структура каталога следующая:

- SelfUpdate
 - start.sem
 - update.run
 - update.txt

start.sem - обязательный файл-семафор начала выполнения сценария, содержит текст: BEFORE_START. (создаётся кассиром)

update.run - исполняемый сценарий, обязательный

update.txt - журнал выполнения сценария (создаётся стартером, если стартер запущен с параметром -d)

Исполняемый сценарий update.run

Этот файл содержит инструкции для стартера, выполнение которых приведёт к обновлению ПО.

В сценарии обновления предусмотрена возможность использования шаблонов:

{updt} - каталог обновления (SelfUpdate)

{db} - каталог базы данных Кассира

Доступные инструкции:

cp from to

Копирование файла или каталога из from в to

Копирование файла *data.txt* из подкаталога *SelfUpdate* в *Extfiles* каталога базы данных. Пример:

```
cp "{updt}\data.txt" "{db}\Extfiles"
```

Копирование каталога *AddDir* со всем содержимым (рекурсивно) из подкаталога *SelfUpdate* в *Extfiles* каталога базы данных. Пример:

```
cp "{updt}\AddDir" "{db}\Extfiles"
```

Копирование всех файлов из каталога *AddDir* из подкаталога *SelfUpdate* в *Extfiles* каталога базы данных. Пример:

```
cp "{updt}\AddDir\*.*" "{db}\Extfiles"
```

mv from to

Выполнение перемещения файла из from в to.

Перемещение всех файлов с расширением *epf* из каталога (каталог БД)\ExtFiles\LogicalModules в каталог (каталог БД)\ExtFiles\LogicalModules\tmp. Пример:

```
mv "{db}\ExtFiles\LogicalModules\*.epf" "{db}\ExtFiles\LogicalModules\tmp"
```

rm path

Выполнение удаления файла или каталога path.

Удаление файла *Data.txt* в каталоге базы данных. Пример:

```
mv "{db}\Data.txt"
```

Удаление каталога *C:\Temp*. Пример:

```
mv "C:\Temp"
```

run command

Выполнение команды системы. command - исполняемая команда.

Выполнение командного файла `prepare.cmd` из каталога обновлений с параметрами `/onlytest /autoclose`. Пример:

```
run {updt}\prepare.cmd /onlytest /autoclose
```

1c ent|conf param

Запуск 1С в режиме предприятия (ent) или конфигуратора (conf) со всеми атрибутами из конфигурации стартера и дополнительными параметрами, переданными в значении param.

Запуск 1С: Предприятия в режиме конфигуратора с параметрами из конфигурации стартера и дополнительным параметром запуска /UpdateCfg. Пример:

1c conf /UpdateCfg

