

Константы/Настройки

Дополнительный флаг очистки : {SETT}

В программе имеется возможность загружать константы и настройки программы в следующем формате:

основные настройки (без подсистемы):

```
|ИмяКонстанты=Значение
```

дополнительные настройки (с подсистемой):

```
|ИмяКонстанты|ИмяПодсистемы=Значение
```

где:

ИмяКонстанты – идентификатор константы (настройки), как задан в конфигураторе (регистрозависим)

Значение – загружаемое значение.

Список настроек приведен ниже в таблице.

Значение настройки с типом булево должно быть в формате: 1 - флаг установлен, 0 - флаг не установлен.

Таблица настроек

Имя константы	Подсистема	Тип значения	Наименование
Типовые настройки			
АвтоматическиВыгрузитьНастройки		Булево	Автоматически выгружать настройки
АвторизацияПослеКаждогоЧека		Булево	Вызывать окно авторизации после закрытия чека
АлгоритмЗакрытияЧека		Число	Алгоритм закрытия чека
АрхивацияОтчетовОПродажах		Булево	Архивация отчетов о продажах
ВестиУчетКредитаПоКартам		Булево	Вести учет кредита по картам
ВидОплатыАванс		Число	Вид оплаты аванс
ВнешнийДисконтныйПроцессинг		Число	Внешний дисконтный процессинг
ВремяАвтоматическойБлокировки		Число	Время автоматической блокировки
ВремяВозобновленияСвязи		Число	Время возобновления связи при обмене через Синхронизатор
ВремяПоказаСообщенияОПоследнейЗагрузке		Число	Время показа сообщения о последней загрузке
ВсегдаВозвращатьсяКНезавершенномуЧеку		Булево	Всегда возвращаться к незавершенному чеку
ВыбиратьЕдиницуПриРегистрацииПоКоду		Булево	Выбирать единицу при регистрации по коду
ВыбиратьЕдиницуПриРегистрацииПоШтрихкоду		Булево	Выбирать единицу при регистрации по штрихкоду
ВыбиратьКредитнуюКарту		Число	Код вида оплаты для платежной карты
ВыбиратьПродавца		Число	Выбор продавца: 0 - Не выбирать, 1 - На каждую позицию, 2 - При закрытии чека
ВыборСекции		Число	Выбор секции: 0 - Все регистрации в одну секцию, 1 - Только при свободной цене, 2 - Если не указана секция, 3 - При каждой регистрации, 4 - Запретить продажу, если секция не указана

Имя константы	Подсистема	Тип значения	Наименование
Типовые настройки			
ИспользоватьСвоюРаскладку		Булево	Использовать свою раскладку клавиатуры
ИспользоватьСканерДляКарт		Булево	Использовать сканер для считывания карт
ИспользоватьСпящийРежим		Булево	Использовать спящий режим дисплея покупателя
КаждаяПозицияКакОтдельнаяРегистрация		Булево	Каждая позиция как отдельная регистрация
КаталогАрхивацииОтчетов		Строка	Каталог архивации отчетов
КаталогАрхивацииТранзакций		Строка	Каталог архивации транзакций
КаталогСинхронизатора		Строка	Каталог синхронизатора
КоличествоКопийТоварногоЧека		Число	Количество копий товарного чека
КонтрольДробногоКоличества		Булево	Контроль продажи дробного количества
КонтрольКМГИСМТ_ИспользоватьТокен		Булево	Использовать токен для запросов в ГИС МТ
КонтрольКМГИСМТ_Токен		Строка	Токен из личного кабинета ГИС МТ
КонтрольКредита		Булево	Контроль кредита
КонтрольОстатка		Булево	Запретить отрицательные остатки
КонтрольОстаткаПриЗакрытииЧека		Булево	Контроль остатка товара при закрытии чека
КонтрольСкидок		Число	Контроль скидок
КоефОкругленияИтогаЧека		Число	Коеф округления итога чека
КоефОкругленияСкидок		Число	Коеф округления скидок
КоефОкругленияЦены		Число	Коеф округления цены
КППТорговойТочки		Строка	КПП для отправки документа постановки чега на кран в ГИСМТ юр. лицом
МакетХОтчета		Строка	Макет х отчета
МакетZОтчета		Строка	Макет z отчета
МакетВнесения		Строка	Макет внесения
МакетВыплаты		Строка	Макет выплаты
МакетЧека		Строка	Макет чека
МаксимальнаяСуммаВСекцию		Число	Максимальная сумма в секцию
МаксимальнаяСуммаЧека		Число	Максимальная сумма чека
МаксимальнаяЦенаПриРучномВводе		Число	Максимальная цена при ручном вводе
МаксимальноеКоличествоОднойПокупки		Число	Максимальное количество одной покупки
МаксимальноеПревышениеОстаткаВесовогоТовара		Число	Максимальное превышение остатка весового товара
МаксимальноеРасхождениеВремени		Число	Максимальное расхождение времени
МаксимальныйНомерСекции		Число	Максимальный номер секции
МаксПроцентнаяНадбавкаНаПозицию		Число	Макс процентная надбавка на позицию
МаксПроцентнаяНадбавкаНаЧек		Число	Макс процентная надбавка на чек
МаксПроцентнаяСкидкаНаПозицию		Число	Макс процентная скидка на позицию
МаксПроцентнаяСкидкаНаЧек		Число	Макс процентная скидка на чек
МаксСуммоваяНадбавкаНаПозицию		Число	Макс суммовая надбавка на позицию
МаксСуммоваяНадбавкаНаЧек		Число	Макс суммовая надбавка на чек
МаксСуммоваяСкидкаНаПозицию		Число	Макс суммовая скидка на позицию
МаксСуммоваяСкидкаНаЧек		Число	Макс суммовая скидка на чек
МинимальноеКоличествоПоказовСообщенияОПоследнейЗагрузке		Число	Минимальное количество показов сообщения о последней загрузке
НазваниеВалюты		Строка	Название валюты
НазваниеПОС		Строка	Название ПОС
НалоговаяГруппа		Число	Налоговая группа по-умолчанию
НалоговаяГруппаОплатыУслуг		Число	Налоговая группа оплаты услуг
НеВыводитьДробнуюЧастьКоличестваТовара		Булево	Запретить дробную часть кол-ва в штучных товарах
НеВыводитьОстатокПриПодбореТовара		Булево	Не выводить остаток товара при подборе
НеЗадаватьВопросОтложитьЧек		Булево	Не задавать вопрос отложить чек
НеЗакрыватьПодбор		Булево	Не закрывать визуальный подбор после выбора
НеЗаписыватьТранзакции		Булево	Не записывать транзакции в режиме обучения
НеОбъединятьДробныеТовары		Булево	Не объединять позиции с дробным количеством
НеОкруглятьИтогПриВозврате		Булево	Не округлять при возврате
НеПечататьОтложенныеЧеки		Булево	Не печатать отложенные чеки

Имя константы	Подсистема	Тип значения	Наименование
Типовые настройки			
НеПодтверждатьВыходПриНаличииОтложЧеков		Булево	Не подтверждать выход при наличии отлож чеков
НеПрименятьДКВОткрытомЧеке		Булево	Запретить применение ДК в открытом чеке
НесколькоФиксированныхСкидокНаПокупку		Булево	Разрешить несколько фиксированных скидок на позицию
НесколькоФиксированныхСкидокНаЧек		Булево	Разрешить несколько фиксированных скидок на чек
НомерПОС		Число	Номер ПОС
НомерСекции		Число	Номер секции
ОбменДаннымиВФоновомРежиме		Булево	Обмен данными в фоновом режиме
ОбработкаНулевогоВесШК		Число	Обработка нулевого весового штрихкода: 0 - Ввод количества, 1 - запретить
ОбъединениеСкидокНаПокупку		Число	Объединение скидок на покупку
ОбъединениеСкидокНаЧек		Число	Объединение скидок на чек
ОбъединениеТоварныхСкидокНаПокупку		Число	Объединение товарных скидок на покупку
ОбъединениеТоварныхСкидокНаЧек		Число	Объединение товарных скидок на чек
ОбъединятьПозиции		Булево	Объединять позиции с одинаковым товаром
ОбъединятьПозицииПриЗакрытииЧека		Булево	Объединять позиции при закрытии чека
ОбязательныйВыборПродавца		Булево	Выбор продавца обязателен
ОплатаУслуг		Число	Оплата услуг
ОсновнойРежимЧека		Число	Основной режим чека: 0 - продажа, 1 - покупка
ОткрыватьЧекПередПечатьюШапки		Булево	Открывать чек перед печатью шапки
ОткрыватьЯщикПриНачалеПечатиЧека		Булево	Открывать ящик при начале печати чека
ОтображатьДокумент_ЖурналДокументов		Булево	Отображать документ _ журнал документов
ОтображатьДокумент_ЗагрузитьДокументы		Булево	Отображать документ _ загрузить документы
ОтображатьДокумент_Переоценка		Булево	Отображать документ _ переоценка
ОтображатьСообщениеОПоследнейЗагрузке		Булево	Отображать сообщение о последней загрузке
ОФД_ВыводитьПредупреждениеОВводеДанных		Булево	выводить предупреждение о вводе данных покупателя
ОФД_МаксКолвоНеотправленныхЧеков		Число	макс колво неотправленных чеков в ОФД
ОФД_МаксКолвоЧасовБезОбмена		Число	макс колво часов без обмена с ОФД
ПереоценкаНеПроверятьСклад		Булево	Переоценка не проверять склад
ПериодВключенияЗаставки		Число	Период включения заставки дисплея покупателя
ПериодПоказаСообщений		Число	Период показа сообщений
ПериодПредупрежденияКассира_ЗакрытиеСмены		Число	Период предупреждения кассира о закрытие смены
ПериодХраненияТранзакций		Число	Период хранения транзакций
ПечататьТоварныйЧек		Булево	Печатать товарный чек
ПечататьТоварныйЧекПередЗакрытиемЧека		Булево	Печатать товарный чек перед закрытием чека
ПечататьЧекиОплатыУслугВОткрытомЧеке		Булево	Печатать чеки оплаты услуг в открытом чеке
ПечататьШтрихКодОтложенногоЧека		Булево	Печатать штрих код отложенного чека
ПисатьСоставОтложЧекаВТранзакции		Булево	Писать состав отлож чека в транзакции
ПисатьТранзакцииНалоговПоПозициям		Булево	Писать транзакции налогов по позициям
ПодбиратьДисконтнуюКартуИзОтложенногоЧека		Булево	Подбирать дисконтную карту из отложенного чека
ПодтверждатьНаборПравКартой		Булево	Подтверждать набор прав картой
ПодтверждениеВозврата		Булево	Подтверждение на ввод возврата
ПодтверждениеНаПереключениеРежимаЧека		Булево	Подтверждение на ввод чека покупки
ПоказыватьРеквизитыКарты		Булево	Показывать реквизиты карты
ПолеСортировкиОтложенныхЧеков		Строка	Поле сортировки отложенных чеков
ПоложениеТочки		Число	Положение точки
ПорогВеса		Число	Порог веса
ПредупреждатьОПереоценкеПриСнятииЗОтчета		Булево	Предупреждать о переоценке при снятии Z-отчета
ПрефиксШКОтложенногоЧека		Строка	Префикс ш к отложенного чека
ПрефиксШтрихкодаЧека		Строка	Префикс штрихкода чека
ПриоритетСообщенийНадСоставомЧека		Число	Приоритет сообщений над составом чека

Имя константы	Подсистема	Тип значения	Наименование
Типовые настройки			
ПриоритетСообщенияОПоследнейЗагрузке		Число	Приоритет сообщения о последней загрузке
ПродолжительностьСмены		Число	Продолжительность смены
ПутьХраненияФайловНастроек		Строка	Путь хранения файлов настроек
РаботаСНесколькимиККМ		Булево	Работа с несколькими к к м
РазделятьРегистрациюПоСекциям		Булево	Разделять регистрацию по секциям
РазделятьТриады		Булево	Разделять триады в цифрах
РазмещатьТоварыНаКнопках		Булево	Размещать товары на кнопках
РазрешениеЭкрана		Число	Разрешение экрана
РазрешитьАнимациюКнопок		Булево	Разрешить анимацию кнопок
РазрешитьБлокировку		Булево	Разрешить блокировку рабочего места
РазрешитьДобавлениеБезВзвешивания		Булево	Разрешить добавление без взвешивания
РазрешитьЗагрузкуОтложенныхЧеков		Булево	Разрешить загрузку отложенных чеков
РазрешитьОплатуВОткрытомЧеке		Булево	Разрешить оплату в открытом чеке
РазрешитьОплатуУслугССдачи		Булево	Разрешить оплату услуг с сдачи
РазрешитьПродажуПоСвободнойЦене		Булево	Разрешить продажу по свободной цене
РазрешитьПроизвольнуюПричинуВнесенияВыплаты		Булево	Разрешить указать произвольную причину
РазрешитьРучнуюЗагрузкуОтчетовНаСервер		Булево	Разрешить ручную загрузку отчетов на сервер
РазрешитьСменуПользователя		Булево	Разрешить смену пользователя при блокировке
РазрешитьСтроковыйВводВФормеРегистрации		Булево	Разрешить строковый ввод в форме регистрации
РазрешитьТолькоВводЛидирующихНулейВСтроковомРежимеВФормеРегистрации		Булево	Разрешить только ввод лидирующих нулей в строковом режиме в форме регистрации
РазрешитьФиксированныеСкидки		Булево	Разрешить фиксированные скидки/надбавки
РассчитыватьБонусСУчетомСкидок		Булево	Считать бонус с учетом скидок
РеакцияНаРасхождение		Число	Реакция на расхождение
РегистрацииВДемоРежиме		Булево	Регистрации в демо режиме
РежимОбучения		Булево	Режим обучения
РучноеРедактированиеКоличестваВесовыхТоваров		Число	Ручное редактирование кол-ва весовых товаров: 0 - Разрешено; 1 - Проверять право «Редактирование количества весового товара»; 2 - Запретить
СекцияОплатыУслуг		Число	Секция оплаты услуг
СигналПриНажатииКнопки		Булево	Звуковой сигнал при нажатии кнопки
СинхронизироватьВремяПослеСнятияОтчетаСГашением		Булево	Синхронизировать время после снятия отчета с гашением
СквознаяНумерацияЛогическихЧеков		Булево	Сквозная нумерация логических чеков
СквознаяНумерацияОтложенныхЧеков		Булево	Сквозная нумерация отложенных чеков
СквознаяНумерацияЧеков		Булево	Сквозная нумерация чеков
СкладыватьПроцентыСкидок		Булево	Складывать проценты скидок
СоздаватьТоварыПриВозврате		Булево	Создавать несуществующие товары при возврате
СохранятьВведеннуюЦену		Булево	Сохранять введенную ручную цену
СпособВыбораПлатежнойКарты		Число	Способ выбора платежной карты
СпособВыбораПродавца		Число	Способ выбора продавца
СпособОбменаДанными		Строка	Способ обмена данными
СпособОкругленияИтогаЧека		Число	Способ округления итога чека
СпособОкругленияСкидок		Число	Способ округления скидок
СпособОткрытияСмены		Число	Способ открытия смены
СпособСортировкиОтложенныхЧеков		Число	Способ сортировки отложенных чеков
СпособХраненияВремТранзакций		Число	Способ хранения врем транзакций: 0 - sqlite, 1 - 1С
СрокХраненияАрхиваТранзакций		Число	Срок хранения архива транзакций
СуммаНалВКассеМаксДопустимое		Число	Сумма нал в кассе макс допустимое
СуммаНалВКассеПредупреждение		Число	Сумма нал в кассе предупреждение
УказыватьПричинуВнесенияВыплаты		Булево	Указывать причину внесения/выплаты
УстанавливатьКоличествоСВесовПриПодборе		Булево	Устанавливать количество с весов при подборе
УстановкаПользователяПоПродавцу		Булево	Авторизация пользователя по продавцу чека
УчитыватьСуммуТекущегоЧека		Булево	Учитывать при расчете процента накопительной скидки текущий чек

Имя константы	Подсистема	Тип значения	Наименование
Типовые настройки			
ОбрабатыватьФлагиОчисткиВКонцеПакета	ОбменДаннымиSPR	Булево	Обрабатывать флаги очистки в конце пакета
ОтображатьСообщениеОПоследнейЗагрузке	ОбменДаннымиSPR	Булево	Отображать сообщение о последней загрузке
ПочтовыйЯщикДляОтчетов	ОбменДаннымиSPR	Строка	Почтовый ящик для отчетов
ПриоритетСообщенияОПоследнейЗагрузке	ОбменДаннымиSPR	Число	Приоритет сообщения о последней загрузке
РазрешитьЗагрузкуОтложенныхЧеков	ОбменДаннымиSPR	Булево	Разрешить загрузку отложенных чеков
РазрешитьРучнуюЗагрузкуОтчетовНаСервер	ОбменДаннымиSPR	Булево	Разрешить ручную загрузку отчетов на сервер
СообщатьОбОкончанииВыгрузкиОтчета	ОбменДаннымиSPR	Булево	Сообщать об окончании выгрузки отчета
СообщатьОбОкончанииЗагрузкиСправочника	ОбменДаннымиSPR	Булево	Сообщать об окончании загрузки справочника
УдалятьФайлСправочника	ОбменДаннымиSPR	Булево	Удалять файл справочника
УчитыватьПродажиПередЗагрузкой	ОбменДаннымиSPR	Булево	Учитывать продажи перед загрузкой
ФайлЗагрузкиОтложенныхЧеков	ОбменДаннымиSPR	Строка	Файл загрузки отложенных чеков
ОтключитьРаботуМодуля	МЛ.АЗС	Булево	Отключить модуль
ВремяБездействияПередЗакрытиемСмены	МЛ.АЗС	Число	Бездействие перед любым действием, с
ОтключитьМодуль	МЛ.АЗС	Булево	Отключить автоматическое закрытие
ВремяЗакрытияСмены	МЛ.АЗС	Время	Время начала закрытия смены
ВремяНаЗакрытиеСменыВМинутах	МЛ.АЗС	Число	Время на закрытие смены, мин
ДействиеПриОткрытомЧеке	МЛ.АЗС	Число	Действие при открытом чеке: 0 - Игнорировать чек (открытие смены перед закрытием чека); 1 - Отменить чек; 2 - Отложить чек; 4 - Временно отложить чек; 5 - Заблокировать кассу.
ДействиеПоРасписанию	МЛ.АЗС	Число	Действие по расписанию 1: 0 - Не использовать; 1 - Завершение работы 1С; 2 - Завершение работы ОС; 3 - Перезапуск 1С; 4 - Перезагрузка ККТ.
ВремяВыполненияДействия	МЛ.АЗС	Время	Время выполнения действия 1
ДействиеПоРасписанию2	МЛ.АЗС	Число	Действие по расписанию 2: 0 - Не использовать; 1 - Завершение работы 1С; 2 - Завершение работы ОС; 3 - Перезапуск 1С; 4 - Перезагрузка ККТ.
ВремяВыполненияДействия2	МЛ.АЗС	Время	Время выполнения действия 2
ПисатьЛоги	МЛ.АЗС	Булево	Логировать работу модуля
ПутьКЛогам	МЛ.АЗС	Строка	Путь к каталогу логов
ОтображатьОстаток	МЛ.ВПК	Булево	Отображать остаток товара в ВПК
ДлительностьИспользованияАльтАдреса	ДокументыОнлайн	Число	Длительность использования альтернативного адреса, минут
Логин	ДокументыОнлайн	Строка	Логин
Пароль	ДокументыОнлайн	Строка	Пароль
ОписаниеWSDL_DocTransfert	ДокументыОнлайн	Строка	WSDL Doc transfert
ОписаниеWSDL_DocTransfert2	ДокументыОнлайн	Строка	WSDL Doc transfert 2
ОписаниеWSDL_DocTransfert3	ДокументыОнлайн	Строка	WSDL Doc transfert 3
ОписаниеWSDL_Reports	ДокументыОнлайн	Строка	WSDL Reports
ОписаниеWSDL_Reports2	ДокументыОнлайн	Строка	WSDL Reports 2
ОписаниеWSDL_Reports3	ДокументыОнлайн	Строка	WSDL Reports 3
ГИСМТ_ТестовыйКонтур		Булево	Тестовый контур (до начала работы с CDN)
CDN_Таймаут		Число	Таймаут проверки КМ в ГИСМТ (сек.)
CDN_АдресСервера		Строка	Адрес сервера для получения CDN площадок ГИСМТ
CDN_ДатаНачалаРаботы		Дата	Дата начала работы с CDN-площадками ГИСМТ
CDN_ИнтервалОбновления		Число	Интервал обновления CDN-площадок ГИСМТ, часов
CDN_ДлительностьБлокировки		Число	Длительность блокировки недоступной CDN-площадки ГИСМТ, мин.
CDN_ДлительностьОтключенияПроверокПослеАС		Число	Длительность отключения проверок после снятия режима аварийной ситуации, часов
CDN_ДатаВозникновенияАС		Дата	Дата возникновения аварийной ситуации
CDN_ПроверкиОтключеныДо		Дата	Проверки отключены до (ГИСМТ)
Нетиповые настройки			
ERM			

Имя константы	Подсистема	Тип значения	Наименование
Типовые настройки			
ЗапретЗакрытияБезПроведения_Пид	ERM	Булево	Запрет закрытия документа «Поступлении из дороги» без проведения
ЗапретитьРКОКассиру	ERM	Булево	Запретить РКО кассиру
ЗапретитьРКОМенеджеру	ERM	Булево	Запретить РКО менеджеру
ЗапретитьСмешаннуюОплату	ERM	Булево	Запретить смешанную оплату
ИспользоватьЭЦПДляДокументов	ERM	Булево	Использовать ЭЦП для документов
ИспользоватьЭЦП_Инвентаризация	ERM	Булево	Использовать ЭЦП для документов «Инвентаризация»
ИспользоватьЭЦП_ОприходованиеИзлишков	ERM	Булево	Использовать ЭЦП для документов «Оприходование излишков»
ИспользоватьЭЦП_Пид	ERM	Булево	Использовать ЭЦП для документов «Поступление из дороги»
ПодписыватьПидВодителем	ERM	Булево	Подписание документов «Поступление из дороги» водителем
КаталогПодписанныхДокументов	ERM	Строка	Каталог подписанных документов
КаталогФайловогоСервера	ERM	Строка	Каталог подписанных документов
КодПричиныСписанияХозТоваров	ERM	Булево	Код причины списания хоз товаров
КодСтатьиДДС_Инкассатор	ERM	Строка	Код статьи ДДС инкассатор для РКО
КодСтатьиДДС_Кассир	ERM	Строка	Код статьи ДДС кассир для РКО
КодСтатьиДДС_Менеджер	ERM	Строка	Код статьи ДДС менеджер для РКО
КодСтатьиДДС_ПКО	ERM	Строка	Код статьи ДДС для ПКО
КодыНаборовПравМенеджеров	ERM	Строка	Коды наборов прав менеджеров (через запятую)
ЛогинФайловогоСервера	ERM	Строка	Логин файлового сервера
МаксРасхождениеПоТоваруПриПриемке	ERM	Число	Макс расхождение по товару при приемке
ПарольФайловогоСервера	ERM	Строка	Пароль файлового сервера
ПрефиксКассовыхДокументов	ERM	Строка	Префикс кассовых документов
ПодтверждениеПриемкиПоКнопке	ERM	Булево	Подтверждение приемки по кнопке
ПриходоватьИзлишкиВесовогоТовара	ERM	Булево	Приходовать излишки весового товара при продаже в минус
ПриходоватьИзлишкиШтучногоТовара	ERM	Булево	Приходовать излишки штучного товара при продаже в минус
ПроверятьПодписаниеДоговораКМО	ERM	Булево	Проверять подписание договора КМО
РазрешитьОтказОтПодписанияРКО	ERM	Булево	Разрешить отказ от подписания РКО
СохранятьБанковскиеСлипы	ERM	Булево	Сохранять банковские слипы
УстановитьНомерДокумента_КассоваяКнига	ERM	Булево	Номер следующего документа Кассовая книга
УстановитьНомерДокумента_КассоваяКнигаЛист	ERM	Булево	Номер следующего номера листа Кассовой книги
УстановитьНомерДокумента_ПКО	ERM	Булево	Номер следующего документа ПКО
УстановитьНомерДокумента_РКО	ERM	Булево	Номер следующего документа РКО
ФормироватьДокументыПриВыплате	ERM	Булево	Формировать документы при выплате
ШаблонОписанияПОС	ERM	Строка	Шаблон описания ПОС