Наборы прав

Для загрузки наборов прав строка начинается со знака «~», а формат строки следующий:

№ поля	Тип	Назначение	Код элемента «ПраваПользователей» в Кассир 5
1	Число 5.0	Код набора прав	
2	Строка 25	Название набора прав	
3	Строка 24	Номер карты	
4	Строка 30	Должность [1)]	
5	—	Не используется	
6	—	Не используется	
7	Число 1.0	Регистрация по коду	РегистрацияПоКоду
8	Число 1.0	Регистрация по штрихкоду сканером	РегистрацияПоШтрихКодуСканером
9	Число 1.0	Регистрация по штрихкоду вручную	РегистрацияПоШтрихКодуВручную
10	Число 1.0	Регистрация визуальным подбором	РегистрацияВизуальнымПодбором
11	Число 1.0	Регистрация по свободной цене	РегистрацияПоСвободнойЦене
12	Число 1.0	Сторно	Сторно
13	Число 1.0	Редактировать количество	РедактироватьКоличество
14	Число 1.0	Редактировать цену	РедактироватьЦену
15	Число 1.0	Ввод чека аннулирования возврата	ВводЧекаАннулированияВозврата
16	Число 1.0	Аннулирование возврат по номеру чека	АннулированиеВозвратПоНомеруЧека
17	Число 1.0	Аннулирование возврат по коду	АннулированиеВозвратПоКоду
18	Число 1.0	Аннулирование возврат по штрихкоду сканером	АннулированиеВозвратПоШтрихКодуСканером
19	Число 1.0	Аннулирование возврат по штрихкоду вручную	АннулированиеВозвратПоШтрихКодуВручную
20	Число 1.0	Аннулирование возврат визуальным подбором	АннулированиеВозвратВизуальнымПодбором
21	Число 1.0	Аннулирование возврат по свободной цене	АннулированиеВозвратПоСвободнойЦене
22	Число 1.0	Возврат в чеке продажи	ВозвратВЧекеПродажи

№ поля	Тип	Назначение	Код элемента «ПраваПользователей» в Кассир 5
23	Число 1.0	Процентная скидка на позицию	ПроцентнаяСкидкаНаПозицию
24	Число 1.0	Процентная надбавка на позицию	ПроцентнаяНадбавкаНаПозицию
25	Число 1.0	Суммовая скидка на позицию	СуммоваяСкидкаНаПозицию
26	Число 1.0	Суммовая надбавка на позицию	СуммоваяНадбавкаНаПозицию
27	Число 1.0	Процентная скидка на чек	ПроцентнаяСкидкаНаЧек
28	Число 1.0	Процентная надбавка на чек	ПроцентнаяНадбавкаНаЧек
29	Число 1.0	Суммовая скидка на чек	СуммоваяСкидкаНаЧек
30	Число 1.0	Суммовая надбавка на чек	СуммоваяНадбавкаНаЧек
31	Число 1.0	Фиксированная скидка	ФиксированнаяСкидка
32	Число 1.0	Отмена скидки	ОтменаСкидки
33	Число 1.0	Отмена чека	ОтменаЧека
34	Число 1.0	Оплата кредитом	ОплатаКредитом
35	Число 1.0	Получение суммы в ящике	ПолучениеСуммыВЯщике
36	Число 1.0	Снятие отчета без гашения	СнятиеОтчетаБезГашения
37	Число 1.0	Снятие отчета с гашением	СнятиеОтчетаСГашением
38	Число 1.0	Обмен данными	ОбменДанными
39	Число 1.0	Внесение	Внесение
40	Число 1.0	Выплата	Выплата
41	Число 1.0	Настройка	Настройка
42	Число 1.0	Просмотр/печать чека	ПросмотрПечатьЧека
43	Число 1.0	Оплата тарой	РегистрацияПоКоду
44	Число 1.0	Работа с отложенными чеками	РаботаСОтложеннымиЧеками
45	Число 1.0	Печать расширенных отчетов	ПечатьРасширенныхОтчетов
46	Число 1.0	Скидка по дисконтной карте	СкидкаПоДисконтнойКарте

№ поля	Тип	Назначение	Код элемента «ПраваПользователей» в Кассир 5
47	Число 1.0	Ввод новой дисконтной карты	ВводНовойДисконтнойКарты
48	Число 1.0	Закрытие дня по кредитным картам	ЗакрытиеДняПоКредитнымКартам
49	Число 1.0	Редактировать секцию	РедактироватьСекцию
50	Число 1.0	Создание товара при отсутствии кода	СозданиеТовара
51	Число 1.0	Ручной ввод цены при нулевой	ВводЦены
52	Число 1.0	Печать ценников	ПечатьЦенников
53	Число 1.0	Оплата услуг	ОплатаУслуг
54	Число 1.0	Выход с отложенными чеками	ВыходСОтложеннымиЧеками
55	Число 1.0	Регистрация по артикулу	РегистрацияПоАртикулу
56	Число 1.0	Аннулирование возврат по артикулу	АннулированиеВозвратПоАртикулу
57	Число 1.0	Пропускать супервизор	ПропускатьСупервизор
58	Число 1.0	Выход в ОС	ВыходВОС
59	Число 1.0	Оплата Видом 4	ОплатаВидом4
60	Число 1.0	Возврат не в текущую смену	ВозвратНеВТекущуюСмену
61	Число 1.0	Создание товара при отсутствии кода при возврате	СозданиеТовараПриВозврате
62	Число 1.0	Ручной ввод дисконтной карты	РучнойВводДисконтнойКарты
63	Число 1.0	Выход со сторнированными позициями	ВыходСоСторнированнымиПозициями
64	Число 1.0	Запретить уменьшение количества	ЗапретитьУменьшениеКоличества
65	Число 1.0	Запретить открытие ящика вручную	ЗапретитьОткрытиеЯщикаВручную
66	Число 1.0	Запретить вскрытие тары	ЗапретитьВскрытиеТары
67	Число 1.0	Открытие смены	ОткрытиеСмены
68	Число 1.0	Разрешить применение ДК в открытом чеке	РазрешитьПрименениеДКВОткрытомЧеке
69	Число 1.0	Оплата авансом	ОплатаАвансом

№ поля	Тип	Назначение	Код элемента «ПраваПользователей» в Кассир 5
70	Число 1.0	Ввод чека покупки	ВводЧекаПокупки
71	Число 1.0	Ввод чека возврата покупки	ВводЧекаВозвратаПокупки
72	Число 1.0	Регистрация покупки визуальным подбором	РегистрацияПокупкиВизуальнымПодбором
73	Число 1.0	Регистрация покупки по артикулу	РегистрацияПокупкиПоАртикулу
74	Число 1.0	Регистрация покупки по коду	РегистрацияПокупкиПоКоду
75	Число 1.0	Регистрация покупки по свободной цене	РегистрацияПокупкиПоСвободнойЦене
76	Число 1.0	Регистрация покупки по штрихкоду вручную	РегистрацияПокупкиПоШтрихКодуВручную
77	Число 1.0	Регистрация покупки по штрихкоду сканером	РегистрацияПокупкиПоШтрихКодуСканером
78	Число 1.0	Создание товара при покупке	СозданиеТовараПриПокупке
79	Число 1.0	Возврат покупки визуальным подбором	ВозвратПокупкиВизуальнымПодбором
80	Число 1.0	Возврат покупки не в текущую смену	ВозвратПокупкиНеВТекущуюСмену
81	Число 1.0	Возврат покупки по артикулу	ВозвратПокупкиПоАртикулу
82	Число 1.0	Возврат покупки по коду	ВозвратПокупкиПоКоду
83	Число 1.0	Возврат покупки по номеру чека	ВозвратПокупкиПоНомеруЧека
84	Число 1.0	Возврат покупки по свободной цене	ВозвратПокупкиПоСвободнойЦене
85	Число 1.0	Возврат покупки по штрихкоду вручную	ВозвратПокупкиПоШтрихКодуВручную
86	Число 1.0	Возврат покупки по штрихкоду сканером	ВозвратПокупкиПоШтрихКодуСканером
87	Число 1.0	Административное закрытие чека	АдминистративноеЗакрытиеЧека
88	Число 1.0	Запретить завершение работы	ЗапретитьЗавершениеРаботы
89	Число 1.0	Удаление документов	УдалениеДокументов
90	Число 1.0	Изменение режима общепит	ИзменениеРежимаОбщепит
91	Число 1.0	Сформировать чек коррекции	СформироватьЧекКоррекции
92	Число 1.0	Печать отчетов по банку	ПечатьОтчетовПоБанку
93	Число 1.0	Вид оплаты кредит	ВидОплатыКредит

№ поля	Тип	Назначение	Код элемента «ПраваПользователей» в Кассир 5
94	Число 1.0	Ввод чека предоплаты	ВводЧекаПредоплаты
95	Число 1.0	Отгрузка по предоплате	ОтгрузкаПоПредоплате
96	Число 1.0	Возврат предоплаты	ВозвратПредоплаты
97	Число 1.0	Ввод чека оплаты кредита	ВводЧекаОплатыКредита
98	Число 1.0	Возврат оплаты кредита	ВозвратОплатыКредита
99	Число 1.0	Замена дисконтной карты	ЗаменаДисконтнойКарты
100	Число 1.0	Разрешить не считывать маркировку при продаже	РазрешитьНеСчитыватьМаркировку
101	Число 1.0	Работа с организациями [2]	РаботаСОрганизациями
102	Число 1.0	Разрешить не считывать маркировку при возврате	РазрешитьНеСчитыватьМаркировкуВозврат
103	Число 1.0	Ручная загрузка справочника [3]	РучнаяЗагрузкаСправочника
104	Число 1.0	Ручная выгрузка отчета [4]	РучнаяВыгрузкаОтчета
105	Число 1.0	Контролер КСО	КонтролерКСО

1)

используется для записи в таблицу ФР ФИО кассира перед закрытием чека

2)

для выбора организации покупателя

3) , 4)

не проверяется при наличии права ОбменДанными

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - Штрих-М: Документация
Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%805:%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%88&rev=1570458079
Last update: 2019/10/07 14:21