

[Начальная страница](#) ← [Документы](#) / [Склад](#) → [Инвентаризация](#)

Поля табличной части закладки «Товары» документа «Инвентаризация»

Для каждого товара с характеристикой в табличной части закладки «Товары» выводятся следующие данные:

- «**Кол-во на нач. инв.**» — учетное количество товара на начало инвентаризации. Поле заполняется при первичной записи учетных данных товара в табличную часть закладки и редактироваться не может;
- «**Кол-во на заверш. инв.**» — учетное количество товара при завершении инвентаризации. Поле заполняется при первичной записи учетных данных товара в табличную часть закладки и может быть изменено кнопкой « **Обновить**», если в процессе инвентаризации были проведены товароучетные документы. При работе «задним числом» учетное «Количество» в инвентаризации может измениться. В данном поле будет сохранено учетное количество, которое было в базе данных именно на момент завершения пересчета;
- «**Количество** » — учетное количество товара. Поле заполняется при первичной записи учетных данных товара в табличную часть закладки и может быть изменено кнопкой « **Обновить**», если в процессе инвентаризации были проведены товароучетные документы, в т.ч. проведены «задним числом»;
- «**Единица** » — единица измерения товара;
- «**Приходная сумма**» — приходная сумма товара;
- «**Розн. сумма (Рубль)**» — розничная сумма всего товара;
- «**Количество фактическое**» — фактическое количество товара. Задается вручную по результату инвентаризации или записывается из ТСД;
- «**Приходная цена**» — приходная цена товара;
- «**Розн. цена (Рубль)**» — розничная цена всего товара;
- «**Посл. прих. цена**» — последняя закупочная цена товара. Выводится в таблицу при выборе пункта «Последние закупочные цены (медл.)» в меню «Показать». **Показ последних закупочных цен товаров может замедлить работу документа;**
- «**Количество расхождение**» — количество выявленных расхождений по товару;
- «**(пред.) Количество расхождение**» — количество расхождений по товару выявленных в предыдущей инвентаризации. Выводится в таблицу при выборе пункта «Предыдущие результаты» в меню «Показать»;
- «**Приходная сумма расхождения**» — приходная сумма выявленных расхождений по товару;
- «**Розничная сумма расхождения**» — розничная сумма выявленных расхождений по товару;
- «**Количество превышений**» — количество выявленных превышений по товару. Превышения выводятся при нажатой кнопке « (Изменить вид табличной части)»;
- «**(пред.) Количество превышений**» — количество превышений по товару выявленных в предыдущей инвентаризации. Выводится в таблицу при выборе пункта «Предыдущие результаты» в меню «Показать»:

количество выявленных превышений по товару.;

- «**Приходная сумма превышений**» — приходная сумма выявленных превышений по товару;

- «**Розничная сумма превышений**» — розничная сумма выявленных превышений по товару.

Приходная сумма по каждой номенклатурной позиции рассчитывается исходя из количества остатка (превышения) и приходной цены в каждой партии прихода. При этом надо отметить, что приходная цена, выводимая в строке документа — это цена, по которой будет выполнено оприходование излишков, т.е. если фактическое количество товаров на складе больше, чем по базе данных 1С, то количество расхождений будет оприходовано по указанной приходной цене.

- «**Отклонения недостачи**» — содержит данные по выявленным отклонениям при инвентаризации, если по товару есть недостача. Графа добавляется в табличную часть при установленной константе «**Рассчитывать отклонения в инвентаризации**».

Содержит колонки:

- «**Убыль**» — размер убыли считается как разрешенный процент от поступлений (приходные, перемещения от других торговых точек) за период от последней инвентаризации по текущему складу (перемещения внутри торговой точки не участвуют в расчете убыли). Если в карточке товара на закладке «Основные» задан «**Разрешенный процент убыли**», то разрешенная убыль вычисляется по формуле: «**Разрешенный процент убыли**» * «**количество поступлений**» / 100, где «**количество поступлений**» — это количество поступлений по данному товару за период от предыдущей до текущей инвентаризации. Если получившееся число разрешенной убыли больше или равно «**Количество расхождения**», то «**Убыль**» = «**Количество расхождения**». Если меньше, то «**Убыль**» = «**Разрешенная убыль**» (посчитанная ранее) и «**Расчет с персоналом**» = «**Количество расхождения**» - «**Убыль**». Убыль рассчитывается только автоматически и недоступна для редактирования. В убыль не могут попасть упаковка и товары, участвующие в производстве. (Подтип номенклатуры «Упаковка» задается на закладке «Основные» карточки товара);
- «**Производственные потери**» — в колонке выводятся все недостачи для товаров, которые находились в производстве за период от предыдущей инвентаризации;
- «**Расходы на продажу**» — в колонке выводятся все недостачи для товаров, у которых в закладке «Основные» карточки товара задан подтип номенклатуры «Упаковка»;
- «**Расчет с персоналом**» — в колонку попадает вся остальная недостача, которая не вошла ни в одну из предыдущих колонок.

Примечание.

1. Рассчитанные значения недостачи, кроме убыли, могут быть изменены правилом, заданным в форме «**Правило перераспределения отклонений недостачи в выделенных строках**».
2. Результаты инвентаризации с обнаруженными значениями недостач можно посмотреть в отчете «**Результаты ревизии**».

