

[Начальная страница](#) ← [Маркировка](#) / «ГИС МТ: Паспорта участников»

Создать «ГИС МТ: Паспорт участника»

«**Паспорт участника**» создается для фирмы, которая работает с маркированными товарами. Он содержит список сертификатов цифровой подписи, выписанными на фирму, и реквизиты «Станции Управления Заказами», которые фирма получила при регистрации на сайте «Честный знак».

Создать «Паспорт участника» можно командой **«Создать»** в справочнике «ГИС МТ: Паспорта участников» («Маркировка» → группа «Справочники»), либо нажатием ссылки **«ГИС МТ: Паспорт участника»** группы «Создать» раздела «Маркировка».

☆ Паспорт "ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М»" (ГИС МТ: Паспор... [↗](#) [⋮](#) [□](#) [×](#)

Записать и закрыть **Записать** **Получить токен для проверки кодов маркировки** **Wiki** **Еще** **?**

Фирма: Код:

Роль в обороте: Аутентификационный токен для метода проверки кодов маркировки:

Площадки | Список ККМ | Сертификаты | Адреса серверов | Адреса серверов СУЗ (полу... | Места деятельности | Прочее

Создать **Проверка связи** **Запросить места деятельности** Поиск (Ctrl+F) **Еще**

Товарная группа	Сервер СУЗ	Идентифик...	ИД Экземпляра базы	Сервер ГИС МТ	ФИО контактного л
	Тестовый сервер СУЗ...	687b31f2-b3...	720ba660-ea2a-441d-97...	True API (промыш...	Мальцев А.А. 8 (45

Реквизит **«Фирма»** выбирается из справочника **«Фирмы»**. Указывается фирма, от имени которой будет осуществляться работа с ГИС МТ.

Значение реквизита **«Роль в обороте»** следует выбрать из предлагаемого списка:

- **«Производитель»** — следует выбрать предприятию, которое производит маркированную продукцию;
- **«ОПТ»** — выбирают фирмы, осуществляющие оптовую торговлю маркированной продукцией;
- **«Розница»** — выбирают предприятия розничной торговли маркированным товаром;
- **«Импортер»** — это значение реквизита задается для фирм осуществляющих ввоз маркированной продукции из-за рубежа.

Реквизит **«Аутентификационный токен для метода проверки кодов маркировки»** заполняется нажатием кнопки **«Получить токен для проверки кодов маркировки»**. Токен участника оборота необходим для выполнения на кассе ON-Line проверок кодов маркировки перед продажей для выполнения требований законодательства по разрешительной продаже маркированной продукции. При такой ON-Line проверке по коду маркировки получается информация о его сроке годности, о статусе в ГИС МТ (в обороте код маркировки или нет), владельце кода маркировки, находится ли код маркировки в списке заблокированных федеральными органами исполнительной власти и т.п. и на основании полученных данных принимается решение о возможности продажи единицы маркированной продукции. Токен формируется по ИНН участника оборота товаров и при повторной генерации система будет возвращать один и тот же ранее сгенерированный токен.

Примечания:

* Токен нужно получить на каждый ИНН и он может быть использован на всех кассах, связанных с этим ИНН;

- * Аутентификационный токен можно получить только с использованием сертификата, принадлежащего участнику оборота без МЧД;
- * Получить токен для ККМ в паспорте участника можно только при наличии подписки.

После генерации нужно загрузить полученный токен в ККМ.

Если на ККМ торговля идет от имени нескольких фирм, то надо через документ «Загрузка ККМ Off-Line» загрузить в ККМ справочник фирмы (закладка «Загружать в ККМ» группа «Данные для оформления операций и документов»). При загрузке фирм на ККМ токен будет взят из паспорта участника по этой фирме.

Иначе, если торговля на ККМ осуществляет одна фирма, для выгрузки токена в документе «Загрузка ККМ Off-Line» следует установить флаг **«Токен проверки кодов маркировки»** (закладка «Загружать в ККМ» группа «Настройка ККМ»).

Закладку **«Площадки»** следует заполнить складами фирмы. Можно использовать кнопку **«Заполнить»**, либо кнопку **«Добавить»**.

Закладку **«Список ККМ»** можно заполнить ККМ, связанными с фирмой либо вручную, нажатием кнопки **«Добавить»**, либо выбором нужного пункта меню кнопки **«Заполнить»**:

- «По связям ККМ»;
- «Всеми по связям ККМ».


Закладку **«Сертификаты»** можно заполнить по кнопке **«Заполнить»** всеми сертификатами, выписанными на фирму, либо по кнопке **«Добавить»** конкретным сертификатом из справочника **«Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования»**.

Для каждого сертификата надо задать флаги **«Общий»**.

Флаг **«Администратор»** следует проставить для ЭЦП генерального директора предприятия.

На закладке **«Адреса серверов»** из справочника **«ГИС МТ: Адреса серверов»** по нажатию кнопки **«Добавить»** следует выбрать сервера, которые будут использоваться для работы с маркированной продукцией по создаваемому паспорту.

На закладке **«Адреса серверов СУЗ (получение кодов маркировки)»** необходимо задать реквизиты **СУЗ** («Станция Управления Заказами»), которые фирма получила при регистрации на сайте «Честный знак». В табличную часть закладки добавляется предопределенный элемент для задания реквизитов **СУЗ**, который по умолчанию будет использоваться для всех товарных групп маркированной продукции.

Если при регистрации фирмы на сайте «Честный знак» были выданы разные учетные записи для некоторых товарных групп, реквизиты таких **СУЗ** следует добавить в табличную часть закладки нажатием кнопки **«Создать»** или кнопки  (**«Создать новый элемент копированием текущего»**). Задание/редактирование реквизитов **СУЗ** осуществляется в форме «ГИС МТ: Параметры подключения к серверам СУЗ».

Все поля формы «ГИС МТ: Параметры подключения к серверам СУЗ» обязательны для заполнения, кроме реквизита «Товарная группа» у СУЗ, который используется по умолчанию.

Форма **«ГИС МТ: Параметры подключения к серверам СУЗ»** имеет следующие реквизиты:

- **«Фирма»** — из справочника **«Фирмы»** выбирается фирма паспорта участника;
- **«Товарная группа»** — из справочника **«ГИС МТ: Товарные группы»** выбирается товарная группа маркированной продукции. **Реквизит обязателен для заполнения у СУЗ, который используется только для получения кодов маркировки этой группы. Для**

СУЗ, используемый по умолчанию реквизит не заполняется;

- **«Сервер СУЗ».** Из служебного справочника «ГИС МТ: Адреса серверов СУЗ» выбирается адрес сервера, выданный предприятию на сайте «Честный знак». Для облачного СУЗ на момент написания инструкции действовал адрес: «<https://suz2.crpt.ru>». Точный адрес СУЗ вы всегда можете увидеть в адресной строке браузера, перейдя в СУЗ из личного кабинета ГИС МТ;
- **«Идентификатор организации (OMS_ID)» и «Токен организации (token_id)».** Указываются идентификаторы доступа к СУЗ. Для облачного СУЗ эти параметры можно узнать под интерфейсом администратора, перейдя с СУЗ из личного кабинета ГИС МТ. В разделе «Документация» СУЗ выложена подробная инструкция как получить эти параметры;
- **«ФИО контактного лица организации и его номер телефона».** Указываются данные сотрудника, ответственного за получение кодов маркировки.

Нажатие кнопки **«Проверка связи»** позволяет проверить связь с сервером СУЗ для конкретной товарной группы.

После нажатия этой кнопки пользователю выводится список доступных в конфигурации товарных групп маркированной продукции. Указав нужную товарную группу и нажав кнопку **«ОК»** пользователь получает сообщение «Связь установлена», если параметры СУЗ заданы корректно.

Видеоролик **«Настройки в ТП7 для работы с системой «Маркировка»:**

<https://www.youtube.com/watch?v=pjafdu4YHow&list=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8lhSOHaSub9H&index=9&t=0s>

From:
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация
Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7%2F%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%80%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B6+rev=1710344016
Last update: 2024/03/13 18:33

