

[Начальная страница](#) ← [Модули, Web и Http-сервисы](#) ← [Модуль «Система адресного хранения»](#) \ [Справочники](#)

Обработка «Генерация топологии склада»

Обработка «Генерация топологии склада» позволяет создать структуру складских помещений, т.е. разделить эти помещения на товарные ячейки. В результате генерации топологии каждой ячейке будет присвоен уникальный адрес, который будет состоять из адресов составляющих его компонентов (секции, линии, стеллажа, яруса, позиции). При этом обозначение адреса для этих составляющих может быть как числовое, так и буквенное. Адреса созданной структуры сохраняются в справочнике «[Складские ячейки и зоны](#)».

Обработка доступна в разделе «Система адресного хранения» группа «Сервис».

← →


☆ Генерация топологии адресного склада


🔗 ⋮ ✕

Создать топологию

Создать топологию без предварительного просмотра

☐ Печатать ячейки





Закрыть

✓ Настройки

Склад:

адресный (Магазин ' ▾

🔗

☒ Типоразмер

Стеллаж ▾

🔗

☐ Наполнение по весу

100 ▴ ▾

 %

Помещение:

Хоз.Товары ▾

🔗

☒ Область хранения

Стеллаж1 ▾

🔗

☐ Наполнение по объему

100 ▴ ▾

 %

Тип ячейки:

Хранение ▾

☐ Обновить существующие ☐ Уровень доступности

1 ▴ ▾

✓ Топология

Образец:

A1-01.1

 Количество ячеек:

54

☒ Секции

Всего секций:

9

Тип номера:

Алфавитно-цифровой (рус.) ▾

Диапазон букв:

A1 ▴ ▾

 -

B3 ▴ ▾

Разделитель:

- ▾

☐ Фиксированная длина

1 ▴ ▾

☐ Создавать группы

☒ Линии

Всего линий:

2

Тип номера:

Числовой ▾

Диапазон чисел:

1 ▴ ▾

 -

2 ▴ ▾

Разделитель:

- ▾

☒ Фиксированная длина

2 ▴ ▾

☐ Создавать группы

☐ Стеллажи

Всего стеллажей:

0

Тип номера:

Числовой ▾

Диапазон чисел:

1 ▴ ▾

 -

3 ▴ ▾

Разделитель:

- ▾

☐ Фиксированная длина

1 ▴ ▾

☐ Создавать группы

☒ Ярусы

Всего ярусов:

3

Тип номера:

Числовой ▾

Диапазон чисел:

1 ▴ ▾

 -

3 ▴ ▾

Разделитель:

- ▾

☐ Фиксированная длина

1 ▴ ▾

☐ Создавать группы

Нажатие кнопки «**Создать топологию**» открывает форму с предварительным просмотром, которая позволяет увидеть на экране перечень адресов ячеек созданной структуры помещения склада и по кнопке «**/Записать топологию**» сохранить эти адреса в справочнике «[Складские ячейки и зоны](#)».

Нажатие кнопки «**Создать топологию без предварительного просмотра**» позволяет сгенерированные адреса ячеек сразу записать в справочнике «Складские ячейки и зоны» без их просмотра на экране.

Установленный флаг «**Печатать ячейки**» позволяет после записи в справочник сгенерированных наименований ячеек открыть форму печати этикеток складских ячеек, куда

будут переданы все ячейки, которые были созданы или обновлены. Форма позволяет выполнить редактирование и создание шаблонов этикеток для складских ячеек. Форму печати складских ячеек можно также вызвать в справочнике «Складские ячейки и зоны», но в этом случае на печать будет передана либо одна выбранная ячейка, либо группа выделенных ячеек. Кнопка **«Сохранить параметры»** открывает форму **«Сохранение параметров»** в которой можно задать имя сохраняемых параметров.

Кнопка **«Восстановить параметры»** открывает форму **«Выбор параметров формы»** в которой можно выбрать имя ранее сохраненных параметров обработки и продолжить работу с ней.

Примечание. Если пользователь задал флаг **«Вид использования»** и указал вид использования ячейки, то после генерации набора ячеек создается документ **«Установка вида использования ячеек»**, в котором будут перечислены сгенерированные ячейки и будет указана пользовательская дата. Документ проводится автоматически, без показа формы документа. Если при проведении документа возникает ошибка, то информация записывается в журнал регистрации. При двойном клике на сообщении о создании документа он открывается для редактирования.

В группе параметров **«Настройки»** следует выбрать склад и помещение, для которого будет создаваться структура товарных ячеек.

В реквизите **«Тип ячейки»** из predeterminedенного списка следует выбрать нужный тип ячейки:

- **«Целевые: ремонт, отложенный возврат, брак»** — ячейка используется для размещения товара не годного для продажи. Ячейка должна иметь ограничение либо по габаритам, либо по весу, либо по количеству базовых единиц, либо иметь несколько ограничений. При задании такого типа ячейки потребуется задать флаг **«Вид использования»** и поле для выбора вида использования ячейки вручную;
- **«Хранение»** — ячейка используется для размещения товара годного товара и должна иметь ограничение либо по габаритам, либо по весу, либо по количеству базовых единиц, либо иметь несколько ограничений одновременно. Реквизит задается в обработке по умолчанию. При этом поле для выбора вида использования ячейки автоматически заполняется значением **«Хранение годного товара»**, а флаг **«Вид использования»** следует задать вручную.

Примечание. Типы ячеек **«Приемка/отгрузка»** и **«Архив»** в обработке не используется. Ячейки с таким типом можно создать в справочнике **«Складские ячейки и зоны»** вручную.

В реквизите **«Типоразмер»** выбирается элемент справочника **«Типоразмеры ячеек»** с нужным типоразмером генерируемых ячеек. Для ячеек с типом **«Хранение»** и **«Целевые:»** задание типоразмера ячеек **обязательно**.

В реквизите **«Область хранения»** выбирается элемент справочника **«Области хранения»**. Для ячеек с типом **«Хранение»** и **«Целевые:»** задание области хранения **обязательно**.

Если задан флаг **«Обновлять существующие»**, то при сохранении созданной топологии в справочнике **«Складские ячейки и зоны»** старая структура также обновится. Если в обработке были задействованы те же диапазоны или добавлены новые, например, добавлена линия, то автоматически добавится к прошлому диапазону линия 1, сохранив общую логику и структура топологии складских ячеек. Вся номенклатура внутри ячеек, остается при этом в прежнем виде, никуда не исчезает, как и сами ячейки.

Если задан флаг **«Наполнение по весу»**, то можно задать ограничение по весу при заполнении ячейки товаром. Ограничение задается в процентах от грузоподъемности ячейки выбранной для генерации топологии.

Если задан флаг **«Наполнение по объему»**, то можно задать ограничение по заполнению

объема выбранной ячейки. Ограничение задается в процентах от объема ячейки. Если задан флаг «**Уровень доступности**», то можно задать числовое значение параметра, определяющего приоритетность ячейки для автоматического отбора/приемки товаров. Этот параметр используется при работе «**алгоритма автоматического размещения (отбора) товаров в ячейках**». Если ячейка находится в легкодоступном месте, то для нее устанавливается наивысший уровень доступности, равный 1.

При задании флага «**Вид использования**» становится доступно поле для выбора вида использования ячеек из справочника «**Виды использования складской ячейки**». Так же можно задать дату, начиная с которой этот вид использования будет действовать.

Если в обработке для **типа ячейки** выбрано значение «**Хранение**», то вид использования заполняется автоматически строго предопределенным элементом «**Хранение годного товара**». Но для установки такого значения в генерируемых ячейках **обязательно** надо задать флаг «**Вид использования**» и, по желанию, дату начала использования.

Если в обработке для **типа ячейки** выбрано значение «**Целевые: ремонт, отложенный возврат, брак**», то вид использования заполняется элементом справочника «**Виды использования складской ячейки**» вручную. При этом предопределенный элемент справочника «Хранение годного товара» для выбора не доступен.

Примечание. Вид использования ячеек необходим для работы алгоритмов подбора ячеек. Если вид использования ячеек в обработке не задан, его потребуется задать позже в ручном режиме — либо документом «**Установка вида использования ячеек**», либо из справочника «**Складские ячейки и зоны**» нажатием кнопки «**Установить вид использования**».

Реквизит «**Средства механизации**» позволяет задать исполнителя размещения для генерируемых ячеек — элемент справочника «**Средства механизации**».

Если исполнитель размещения в ячейке указан, значит в задание на размещение/отбор, добавляется такое количество номенклатуры, которое укладывается в лимит ограничений по весу, объему, и количеству, указанные в выбранном средстве механизации.

По достижению этих лимитов ограничений, создается следующее задание, и так пока вся номенклатура не будет распределена по заданиям на отбор/размещение.

Структура склада имеет иерархическую структуру, при этом любой уровень иерархии может быть пропущен:

- помещение может состоять из секций,
- секции могут состоять из линий,
- линии могут состоять из стеллажей,
- стеллажи могут состоять из ярусов,
- ярусы могут состоять из конкретных позиции.

Структура склада задается в группе параметров «**Топология**».

В поле «**Образец**» отображается пример адреса товарной ячейки по заданной топологии, а в поле «**Количество ячеек**», показывается число ячеек, которое будет создано при нажатии кнопки «**Создать топологию**».

В результате генерации топологии каждой ячейке будет присвоен уникальный адрес, который будет состоять из адресов составляющих его компонентов (стеллажа, яруса и позиции).

Способ формирования адреса ячейки для каждой компоненты определяется общими правилами.

У нужной компоненты задается флаг — становятся доступны реквизиты этого уровня:

- «**Тип номера**» — выбирается из списка:

- «**Числовой**» — номер ячейки состоит только из цифр. При этом доступен реквизит «**Фиксированная длина**» позволяет указать фиксированное количество цифр в адресе ячейки. Если реальное количество цифр в адресе меньше заданного значения, выводятся лидирующие нули;
- «**Алфавитно-цифровой (рус)**» — номер ячейки состоит из букв русского алфавита. Реквизит «**Фиксированная длина**» не доступен;
- «**Алфавитно-цифровой (лат)**» — номер ячейки состоит только из букв латинского алфавита. Реквизит «**Фиксированная длина**» не доступен.
- «**Диапазон цифр/букв**» — позволяет задать начальные/конечные цифры числового типа номера или начальные/конечные буквы алфавитно-цифрового типа номера. Этот диапазон определяет количество возможных адресов ячеек на данном уровне. Это количество отображается в поле «**Всего секций**» (не редактируемый информационный параметр). Если в алфавитно-цифровом типе требуется отображать цифры, диапазон цифр следует добавить в шаблон адреса в ручную: сначала надо задать начальную цифру/число диапазона, а затем в соседнем шаблоне указать конечное число диапазона;
- «**Разделитель**» — символ, который будет проставлен после адреса данного уровня. В качестве разделителя можно выбрать «Тире», «Точку», «Нижнее подчеркивание», «Пробел» или выводить следующий номер без разделителя;
- «**Создавать группы**» — при заданном флаге будут созданы ячейки с иерархией, т.е. по каждому уровню будет сделана своя группа. Будет группа секции, потом группа линий и так далее. Последний уровень будет уровнем элементов.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB_%D0%B0%D0%B4%D1%80_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0&rev=1642495083

Last update: 2022/01/18 11:38

