


[Начальная страница](#) ← [Справочники](#) ← Группа справочников «[Розница](#)»

Справочник «Дисконтные карты»

Справочник содержит список дисконтных карт покупателей, выпущенных предприятием.


Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из раздела «Справочники» → группа «Розница» → «Дисконтные карты».



По команде «**Создать группу**» открывается форма, для добавления новой группы в справочник. Форма имеет четыре реквизита:

- **Наименование** — наименование создаваемой группы;
- **Код** — код группы в справочнике, заполняется автоматически при записи новой группы в базу конфигурации;
- **Входит в группу** — наименование родительской группы. Для группы первого уровня данное поле остаётся не заполненным;
- **Шаблон заполнения реквизитов** — наименование шаблона для заполнения реквизитов дисконтных карт, входящих в создаваемую группу. Выбирается из справочника «[Шаблоны заполнения реквизитов диск. карт](#)».

По команде «**Создать много ...**» вызывается обработка «**Групповой ввод дисконтных карт**», которая позволяет создать дисконтные карты с нужным диапазоном номеров.

По команде «**Создать**» или при нажатии кнопки «» («**Создать новый элемент копированием текущего**») открывается форма, для добавления нового элемента в справочник и редактирования реквизитов существующего элемента, которая имеет два реквизита:

- **№ карты** — в поле хранится номер карты (записанный на магнитной дорожке или закодированный в штрих-коде карты);
- **Наименование** — наименование дисконтной карты.

Закладка «Параметры карты»

Входит в группу — указывается группа элементов справочника «**Дисконтные карты**».

Текст для чека — этот текст будет печататься на чеке, в случае если на чек была начислена скидка по дисконтной карте.

Тип карты — из меню выбирается нужный тип карты:

- «Дисконтная» — карта, для которой действуют накопительные, автоматические и фиксированные схемы скидок. Возможны несколько механизмов формирования скидок: назначение скидки на позицию или все позиции чека, накопление суммы, начисляемой на

карту при покупке товаров на определенную сумму, предоставление скидки после оплаты определенного количества чеков.

- «Бонусная» — карта, для которой действуют бонусные схемы скидок. При оплате чека на кассе на карту начисляется некоторый процент от чека: сумма бонуса. По достижении порогового значения, задаваемого в настройках программы, покупателю предоставляется возможность воспользоваться накопленным бонусом для оплаты чека. Бонусная схема скидок действует на весь чек.
- «Дисконтно бонусная» — карта, которая является одновременно и бонусной, и дисконтной.

Карта запрещена к использованию — флаг отключения карты.

Дата включения — дата, начиная с которой действует дисконтная карта.

Дата выключения — дата, после которой действие дисконтной карты прекращается.

Карта запрещена к использованию — флаг отключения карты.

На карте не ведется накопление — при включенном флаге информация о накоплении по дисконтной карте не ведется.

Следующие поля используются только при работе с кассами, использующими программу «Штрих-М Кассир», синхронизатор и сервер ККМ. Более полная информация об этих реквизитах содержится в документации на эти продукты.

Схема автоматических скидок — здесь можно выбрать схему автоматической скидки, используемую при начислении скидки по дисконтной карте. Выбирается из справочника «[Схемы скидок](#)».

Схема дисконтных скидок — здесь можно выбрать схему дисконтной скидки, используемую при начислении скидки по дисконтной карте. Выбирается из справочника «[Схемы скидок](#)».

Схема сообщений — схема сообщений по дисконтным картам. Сообщения вызываются в момент закрытия чека и могут отображаться на экране и/или печататься в чеке. Выбирается из справочника «[Схемы сообщений по дисконтным картам](#)».

Схема бонусов — схема бонусных скидок, используемая для дисконтной карты. Выбирается из справочника «[Схемы начисления бонусов на диск. карты](#)».

Применять скидку на позицию — в том случае, если флаг установлен, дисконтная карта будет применяться только к позициям чека, а не ко всему чеку в целом.

Применять на любые позиции — в том случае, если флаг установлен, дисконтная карта будет применяться на каждую позицию в чеке, не зависимо от кода схемы скидок у товара. Сначала проверяется автоматическая скидка, а при отсутствии в списке такой схемы автоматической скидки применяется накопительная скидка.

Использовать как платежную — в том случае, если флаг установлен, после проведения дисконтной скидки, карта используется в качестве платежной.

Процент скидки по карте, при подстановке в документ «Чек» — при установке данного флага в документе «[Чек](#)» будет указан данный процент скидки.

Закладка «Группы дисконтных карт»

Закладка позволяет выбрать строку в справочнике «[Группы дисконтных карт на ККМ](#)».

Закладка «Владелец карты»

На закладке «**Владелец карты**» указываются данные о владельце карты:

- «ФИО владельца»;
- «Паспортные данные»;
- «День рождения»;
- «Комментарий»;
- « (Не используется) Адрес владельца»;
- « (Не используется) Адрес электронной почты»;
- « (Не используется) Телефоны»;
- « (Не используется) Телефон отправки СМС».

Закладка «Контактная информация»

На закладке «**Контактная информация**» указываются дополнительные данные о владельце карты:

- «Телефон»;
- «Телефон для отправки СМС»;
- «Электронная почта»;
- «Адрес регистрации»;
- «Фактический адрес»;
- «Другая информация».

Кнопка «**Добавить**» позволяет в закладку добавить дополнительные поля с контактной информацией.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7%3D%D1%81%D0%8F%D1%80%D0%82%D0%8E%D1%87%D0%BD%D0%88%D0%8A%D0%88%D0%83%D1%80%D1%83%D0%8F%D0%8F%D0%80_%D1%80%D0%8E%D0%87%D0%BD%D0%88%D1%86%D0%80%D0%84%D0%8A&rev=1599150147

Last update: 2020/09/03 19:22

