

Начальная страница ← Справочники ← Группа справочников «Торговое оборудование» ← Справочник «ККМ»

Закладка «Основная»

Форма закладки «Основная» содержит следующие реквизиты.

Тип ККМ — реквизит выбирается из предопределённого списка поддерживаемых конфигурацией типов ККМ.

Выбранный тип ККМ определяет видимость отдельных реквизитов формы. Если был выбран тип ККМ «ТВД», то станут недоступны флаги «Работа через синхронизатор», «Удаленная загрузка», «Вариант контроля остатков». Также игнорируется поле «Шаблон наименований», т.к. у ТВД имена файлов фиксированные. Следует отметить, что «PriceChecker» не является ККМ, но для удобства пользователя все настройки для работы с ними настраиваются в справочнике ККМ.

Торговый объект — указывается торговый объект, на котором установлена данная ККМ. Выбирается из справочника «Торговые объекты».

Способ обмена данными — указывается один из вариантов обмена данными:

- «Обмен по FTP»;
- «Обмен вручную (через дискеты) »;
- «Обмен по локальной сети»;
- «Обмен через HTTP сервис»;
- «Обмен по электронной почте»;
- «Обмен по FTP в режиме эмуляции ExchangeMan»;
- «Обмен через облачный сервис».

Если выбран вариант «вручную», то при формировании файлов для ККМ файлы-флаги формировать не будут. Если выбран способ обмена через HTTP сервис, то все остальные реквизиты закладки будут недоступны.

Группа «Настройки ККМ» содержит следующие реквизиты:

- **Настройка горячих клавиш** — горячие клавиши на ККМ позволяют осуществить быстрый доступ к товарам при нажатии на фиксированные кнопки. В текущем поле указывается настройка горячих клавиш ККМ. Данные настройки предварительно создаются в справочнике «Настройка горячих клавиш ККМ» и могут быть выгружены из товароучетной системы и загружены в ККМ. Если ККМ несколько, то настройки горячих клавиш необходимо скопировать для каждой ККМ. Данный функционал доступен только для ККМ, работающих под управлением «Кассир v.1.x/ v.2.x» и «Кассир 5»;
- **Настройки кассир** — указывается набор настроек кассовой программы «Кассир 5» из справочника «Настройки кассовых программ» для текущей ККМ.

Группа реквизитов «Параметры обмена с ККМ» определяют параметры обмена данными между конфигурацией и ККМ, а так же объем передаваемой информации:

- **Узел для обмена данными** — из справочника «Узлы плана обмена с ККМ» выбирается элемент, определяющий параметры обмена данными между товароучетной программой и кассой через регламентное задание. Такой механизм позволяет автоматически снимать отчеты отдела с касс с заданной периодичностью и загружать в кассу только

измененные данные. С узлом можно связать любое количество касс, заполнив у них реквизит **«Узел для обмена данными»**.

- **Контроль остатков** — реквизит определяет вариант контроля остатков в кассах при загрузке и проведении товароучетных документов, таких как приходная накладная, расходная накладная, перемещение, списание. Если реквизит не определен, то считается, что контроль остатков не ведется. Значение реквизита выбирается из меню:
 - «не контролировать» – если выбран данный вариант, контроль остатков товаров в ККМ производиться не будет. Загрузка ККМ будет осуществляться при поступлении товаров на склад и при их переоценке;
 - «контроль с запросом реквизитов» – если выбран данный вариант, то при проведении товароучетных документов (поступление, расход), загрузка ККМ будет осуществляться с учетом текущих продаж в ККМ. Работа в данном режиме имеет смысл, если обмен данными с ККМ производится по локальной сети, а в настройках, предназначенных для работы с ККМ, не стоит флаг удаленная загрузка. При этом в настройках самой ККМ должна быть настроена работа с файлами запроса реквизитов. При работе с документами на складе, с которым связана данная ККМ, загрузка будет происходить исходя из остатка товара на складе и информации о продажах товара в данной ККМ. Включение флага несколько увеличивает время обработки документов на складе, с которым связана данная ККМ. Загрузка ККМ будет осуществляться при поступлении товаров на склад, переоценке, списании товаров со склада, а также при отмене проведения товароучетных документов.
Пример: на складе было 10 штук товара. Приходуется еще 15 штук. При проведении приходной накладной с ККМ будет получена информация о текущих продажах (например, с ККМ пришел ответ, что было продажно 3 штуки). После этого в ККМ будет осуществлена выгрузка информации об остатке товара таким образом, чтобы на ККМ остаток товара стал равен $10 + 15 - 3 = 22$ штуки;
 - «контроль без запросов реквизитов» – если выбран данных вариант, то при проведении товароучетных документов (поступление, расход), загрузка ККМ будет осуществляться без учета текущих продаж в ККМ. Работа в данном режиме имеет смысл, если обмен данными с ККМ производится по локальной сети, а в настройках, предназначенных для работы с ККМ, не стоит флаг удаленная загрузка. При работе с документами на складе, с которым связана данная ККМ, загрузка будет происходить исходя из изменений остатка товара на складе. Загрузка ККМ будет осуществляться при поступлении товаров на склад, переоценке, списании товаров со склада, а также при отмене проведения товароучетных документов. *Пример: на складе было 10 штук товара. Приходуется еще 15 штук. При проведении приходной в ККМ будет осуществлена выгрузка информации об остатке товара таким образом, чтобы на ККМ остаток товара увеличился на 15 штук.*
- **Используется синхронизатор** — флаг устанавливается в том случае, если касса работает через синхронизатор или сервер ККМ. В этом случае становится доступен реквизит «**Синхронизатор**», где необходимо указать, с каким синхронизатором работает касса (выбирается из справочника «ККМ») и в поле «**Склад синхронизатора**» указать через какой склад будет осуществляться обмен данными (снятие и получение информации об остатках). Такой режим работы может использоваться только для касс, которые не связаны со складами. Синхронизатор — специализированная программа, которая используется только совместно с POS системами, использующими ПО «Кассир 5» всех версий. Использование данной программы позволяет осуществлять работу касс в режиме On Line, однако с товароучетной системой программа работает в режиме Off Line. Если флаг у реквизита «**Используется синхронизатор**» не установлен поля «**Синхронизатор**» и «**Склад синхронизатора**» для выбора синхронизатора и склада не доступны;

- **Загружать ККМ только через документ «Загрузка ККМ»** — если флаг установлен, данные о товарах будут попадать в кассы только при проведении документа «[Загрузка ККМ Off Line](#)»;
- **Записывать документы продажи датой и временем последней транзакции** — если флаг у реквизита установлен, дата и время документа «[Чек](#)» определяется временем выполнения последней транзакции обмена кассы с ОФД. Если флаг не установлен время продажи определяется временем формирования и печати документа «[Чек](#)»;
- **Способ формирования документов для аналитических отчетов** — значение реквизита выбирается из меню:
 - «Не формировать»;
 - «Формировать отдельно»;
 - «Формировать при снятии ООП».

Группа «**Заводские данные ККМ**» содержит следующие реквизиты:

- **Регистрационный номер ККМ** — указывается регистрационный номер ККМ;
- **Заводской номер ФН** — указывается заводской номер фискального накопителя;
- **Заводской номер ККМ** — указывается заводской номер ККМ.

