

[Начальная страница](#) ← [Администрирование](#) ← [Поддержка и обслуживание](#)

Активные пользователи

Содержит список пользователей, работающих в данный момент времени в программе. В этом списке отображаются не только пользователи, работающие с информационной базой при помощи приложений «**Тонкий клиент**», «**Веб-клиент**» или «**Конфигуратор**», но и такие пользователи как «**СОМ-соединение**», «**WS-соединение**», «**Фоновое задание**» и т.п.

Список выводится по соответствующей команде раздела «Администрирование» → «Поддержка и обслуживание».

В списке выводятся:

- «**Пользователь**» — полное имя пользователя. Отображаются также внешние пользователи;
- «**Приложение**» — указывается «Тип приложения», например, «Тонкий клиент». Режим подключения также указывается. Отображаются также сеансы, установленные в других режимах подключения, например, соединения (СОМ) или веб-сервисы;
- «**Начало работы**» — дата и время начала работы;
- «**Компьютер**» — сетевое имя компьютера, с которого выполнен вход в программу;
- «**Сеанс**» — номер сеанса, а также разделение данных.

В нижней строке списка подсчитывается общее количество активных пользователей.

Жирным шрифтом выделена строка, соответствующая тому сеансу работы пользователя, из которого открыт список активных пользователей.

Для удобства просмотра списка можно использовать сортировку по любой колонке.

Отборы

С помощью поля «**Показывать**» можно выбрать из списка отбор по одному из predetermined значений. По умолчанию выбрано значение «**Все сеансы**».

Просмотр пользователя

Для того чтобы просмотреть сведения о пользователе, воспользуйтесь двойным щелчком мыши по нужной строке.

Также можно выделить нужную строку и выполнить команду «**Еще**» → «**Открыть**».

Просмотр журнала регистрации

Для анализа работы выбранного пользователя по команде «**Журнал регистрации**» можно перейти к журналу регистрации, отфильтрованному по выбранному пользователю.

- «Работа пользователей в программе разрешена»;
- «Работа пользователей в программе запрещена».

В последнем случае сообщение выделяется красным цветом.

Блокировка работы пользователей

При установке блокировки необходимо задать следующие параметры:

- **«Сообщение для пользователей»** — напишите текст сообщения, выдаваемого пользователям в качестве предупреждения о планируемой блокировке соединений. Укажите, когда необходимо выйти из программы, опишите причину и ожидаемый период блокировки. *Например: «Просьба завершить свою работу в программе до 20:00 в связи с проведением профилактических работ. База будет недоступна примерно 30 минут»;*
- сроки блокировки (дата и время начала, дата и время окончания). Окончание срока блокировки может не заполняться, в этом случае войти в программу будет невозможно до снятия блокировки администратором;
- **«Код для разблокировки»** — произвольная строка, используя которую в качестве параметра запуска «/UC» в дальнейшем можно будет войти в программу, несмотря на установленную блокировку;
- **«Включить возможность управления блокировкой регламентных заданий»** — нажмите на ссылку, для того чтобы в клиент-серверном варианте программы запретить запуск регламентных заданий на время действия блокировки. В большинстве случаев рекомендуется использовать эту возможность.

При нажатии кнопки **«Установить блокировку»** работа пользователей заблокируется. Предварительно программа запрашивает подтверждение администратора. Для подтверждения нажмите **«Ок»**. До начала срока блокировки во время подготовительных работ к завершению работы пользователей можно нажать кнопку **«Остановить»** и отменить блокировку.

Действия по завершению работы в клиентском приложении

Примерно за 15 минут до начала действия блокировки всем активным пользователям выдаются предупреждения о планируемом времени начала блокировки соединений и заданный текст сообщения блокировки.

При наступлении времени блокировки будет автоматически выполнена попытка завершения сеансов работы всех пользователей, подключенных к информационной базе, с выдачей соответствующих запросов о сохранении данных и завершении работы. Войти в программу с этого момента будет невозможно, блокировка будет продолжаться до указанного администратором времени. При этом будут выполнены стандартные действия при завершении работы - запрос на завершение (если пользователь настроил себе подтверждение закрытия), отключение торгового оборудования и т.д.

Нужно иметь в виду, что к моменту начала блокировки в программе могут существовать «зависшие» сеансы (например, если пользователи в конце рабочего дня забыли выйти из программы, программа зависла или был запущен сложный отчет). Для того чтобы посмотреть данные о текущих сеансах работы, нажмите кнопку **«Активные пользователи»**.

Гарантированное завершение всех пользовательских сеансов возможно только в клиент-серверном варианте программы. В файловом варианте программы требуется завершить «зависшие» сеансы пользователей на их рабочих местах, а также, если необходимо, завершить другие программы, которые подключены к базе по внешнему соединению (COM) или с помощью веб-сервисов.

Если принудительное завершение сеансов по каким-то причинам невозможно (например, один из пользователей работает в Конфигураторе), выводится сообщение об ошибке со списком пользователей и блокировка не устанавливается.

После завершения работы всех активных пользователей в указанное время программа также выдает сообщение администратору о необходимости завершения сеанса. Для того чтобы остаться в программе и провести запланированные в ней работы, можно нажать кнопку «**Нет**».

При попытке войти в программу в период действия блокировки появится предупреждение с инструкцией для администратора. Для того чтобы разрешить работу пользователей, администратору предлагается произвести запуск программы с параметрами.

Важно. Новое подключение к информационной базе, начиная с этого момента и до окончания действия блокировки, будет возможно только в том случае, если в параметре командной строки «/UC» или параметре строки соединения «UC» указан код разрешения доступа.

Снятие блокировки работы пользователей

Блокировка работы пользователей после наступления указанного администратором срока снимается автоматически.

Для снятия блокировки до истечения срока можно применить следующие способы:

- не завершая работу в программе, после окончания запланированных работ до окончания срока блокировки нажать кнопку «**Блокировка работы пользователей**» раздела «Администрирование» → «Поддержка и обслуживание», открыть это окно, нажать кнопку «**Снять блокировку**»;
- войти в программу и снять блокировку для всех пользователей, используя указанные в предупреждении параметры запуска «/C **РазрешитьРаботуПользователей**» и «/UC» с кодом разрешения доступа, который был указан при установке блокировки.

Примечание: запуск клиентского приложения с параметром

«РазрешитьРаботуПользователей» предназначен только для снятия блокировки и не предназначен для работы с программой.

- войти в программу, не снимая блокировки, и снять блокировку после проведения запланированных работ:
 - для входа в программу использовать указанные в сообщении параметры запуска, но без параметра «/C».
 - в параметре «/UC» написать код разрешения доступа, который был указан при установке блокировки.
 - после проведения запланированных работ до окончания срока блокировки выбрать команду «**Блокировка работы пользователей**» в разделе «Администрирование» → «Поддержка и обслуживание», нажать кнопку «**Снять блокировку**».

Использование параметров запуска программы

При запуске программы могут использоваться различные параметры. Подробнее о параметрах запуска см. документацию к платформе.

В строке для запуска программы можно использовать следующие параметры: • * в параметре **/F** укажите путь к базе («C:\Documents and Settings\...\1C\DemoSSL»); • * в параметре **/N** укажите имя пользователя; • * в параметре **/P** укажите пароль; • * в параметре **/C** указываются параметры-команды, например, «РазрешитьРаботуПользователей»; • * в параметре **/UC** укажите код доступа, который был задан при блокировке работы пользователей. Для установки блокировки также можно использовать запуск программы с параметром «ЗавершитьРаботуПользователей»: C:\Program Files\1cv8\bin\1cv8.exe ENTERPRISE /F«C:\Documents and Settings\Админ\Мои документы\1C\DemoSSL» /NAdministrator /Pxxxxx /CЗавершитьРаботуПользователей

Для снятия блокировки рекомендуется использовать запуск программы с параметром «**РазрешитьРаботуПользователей**»: «C:\Program Files\1cv8\bin\1cv8.exe» ENTERPRISE \F»C:\Documents and Settings\Админ\Мои документы\1C\DemoSSL» /CРазрешитьРаботуПользователей /UC <код разрешения>

Запуск клиентского приложения с параметром «**РазрешитьРаботуПользователей**» предназначен только для снятия блокировки и не предназначен для работы с программой, т.е. этот параметр предназначен для выполнения в пакетном режиме - работа клиентского приложения, запущенного с этим параметром, будет завершена сразу после запуска.

Дополнительные возможности и ограничения

В клиент-серверном варианте работы также есть возможность заблокировать выполнение регламентных и фоновых заданий. Для этого может потребоваться ввести дополнительные параметры для подключения к кластеру серверов по команде «**Параметры администрирования программы**». Кроме того, для выполнения действий установки и снятия блокировки работы пользователей также можно использовать утилиту администрирования кластера серверов 1C:Предприятия.

В клиент-серверном режиме работы не гарантируется завершение всех регламентных и фоновых заданий (когда, в редких случаях, они не могут быть завершены принудительно).

В файловом режиме работы блокировка соединений не может быть установлена, если с базой в данный момент времени работают через СОМ (внешнее соединение), веб-сервисы или открыт Конфигуратор.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: <https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7%3D%D0%80%D0%84%D0%8C%D0%88%D0%8B%D0%8D%D0%8E%D0%90%D0%92%D0%94%D0%96%D0%98%D0%9A%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%A4%D0%A6%D0%A8%D0%AA%D0%AC%D0%AE%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BF&rev=1550672394>

Last update: 2019/02/20 14:19

