

# Настройка «Обмен данными»

Меню «Супервизор» → Настройки → Группа настроек «Обмен данными»

Группа настроек «**Обмен данными**» содержит реквизиты, определяющие взаимодействие мобильного устройства с компьютером.

Реквизит «**Способ обмена**» может принимать три значения: - Нет обмена;

- Текстовые файлы в формате SPR;

- Облачный сервис 1С-Касса. Если установлено значение «**Нет обмена**», то остальные реквизиты в данной группе настроек не обрабатываются.

Если выбрано значение «**Текстовые файлы в формате SPR**», то приложение может загружать справочники из компьютера или выгружать в компьютер файлы с отчетами (см. [Обмен данными](#)) в формате «SPR» (см. [Формат файла SPR](#)).

Если выбрано значение «**Облачный сервис 1С-Касса**» ...

В реквизите «**Имя файла справочника**» задается имя файла со справочником, который может быть загружен в программу. Справочник может быть получен из товароучетной системы или создан (отредактирован) в текстовом редакторе.

Мобильное устройство должно быть подключено к интернету. На компьютере, где хранится справочник, должна быть установлена операционная система Windows с сетевой папкой открытой для чтения и записи, в которой находится файл со справочников в формате «SPR».

В текстовом поле реквизита «**Имя файла справочника**» задается имя файла по следующим правилам:

- Сетевой протокол – smb:// (сокр. от англ. Server Message Block);
- Имя пользователя и его пароль, заданные через двоеточие;
- Символ почтовой «собаки» - @;
- IP-адрес компьютера;
- Имя файла со справочником.

Например:

```
smb://pos:123@10.11.12.18/files/pos.spr
```

Реквизит «**Автоматически загружать справочник**» определяет способ взаимодействия приложения с загружаемыми справочниками.

Если переключатель у реквизита установлен в положение «Выключено» (значение по умолчанию), то приложение, обнаружив новый файл со справочником, скачивает его, но в базу данных не загружает. Таким образом, могут быть закачены, без загрузки в базу, файлы нескольких справочников. Загрузка их в базу данных приложения выполняется из позиции меню «**Обмен данными**» команда «[Загрузить справочник](#)».

Если установить переключатель у реквизита «**Автоматически загружать справочник**» в положение «Включено», то, когда приложение обнаружит по указанному адресу новый файл, справочник автоматически скачивается и загружается в базу данных.

Реквизит «**Имя файла отчета**» имеет тот же формат имени файла, что и у файла со справочником, но выгрузка его может быть выполнена только вручную командой «[Выгрузить отчет](#)» меню «**Обмен данными**».

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрук-М: Документация  
Permanent link: [https://wiki.ilexx.ru/doc/штрук-м\\_документация\\_1487804126](https://wiki.ilexx.ru/doc/штрук-м_документация_1487804126)  
Last update: 2017/02/23 01:55

