Настройка журналирования

Окно предназначено для настроек журналирования работы менеджера оплат. Открывается по кнопке Журнал (Log) окна настроек менеджера оплат.

Вести журнал

Установка/снятие данного флага включает/выключает функцию журналирования.

Вызов функция менеджера оплат

Флаг определяет, будут ли записываться в журнал обращения к менеджеру оплат через COM-интерфейс. Рекомендуется устанавливать флаг.

Уровень журналирования модулей

Параметр принимает значения от 0 до 9 включительно. Если параметр принимает значение 0, события внешних модулей не будут записываться в журнал. Если параметр равен 9, производится запись всех событий модулей.

Каждый модуль передает менеджеру оплат сообщения для записи в журнал событий. Каждое событие имеет атрибут «Важность». Самое важное событие имеет важность 1. Отладочное событие имеет важность равную 9. Параметр «Уровень журналирования модулей» является своеобразным порогом прохождения событий в журнал.

Имя файла

Параметр определяет имя файла, в который будет производиться запись событий.

Период архивации журнала

Параметр определяет периодичность событий в журнале. Принимает значения: день, неделя, месяц или год.

Файл журнала содержит события одного периода (дня/недели/месяца/года). При попытке записи в журнал события, выходящего за периодичность журнала, менеджер оплат производит архивирование файла журнала[1)], и создает новый журнал.

Сжимать архивы журнала

При установленном флаге менеджер оплат производит сжатие журнала при его архивации. Обязательно указать команду архиватора.

Команда архиватора

Данная команда будет выполняться для сжатия архивируемого журнала. При составлении команды возможно использовать параметры:

Параметр	Значение
%archname%	полное имя сжатого файла
%filename%	полное имя сжимаемого файла

Пример команды:

```
C:\WINDOWS\system32\pkzip25.exe -add -move "%archname%" "%filename%"
```

1)

Новое имя файла получается добавлением к существующему имени даты и времени первого и последнего событий журнала.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0:log

Last update: **2013/05/24 15:35**