Для разрешения доступа к менеджеру лицензий, **где установлен ключ HaspSL**, только определенных пользователей, необходимо задать список разрешенных пользователей на закладке **«Users»**:



Поле «User Restrictions» содержит список доступа в следующем формате:

allow=[username]@[hostname] или deny=[username]@[hostname].
Где **allow** означает разрешение доступа, а deny запрещает доступ к менеджеру лицензий.
[username] – имя пользователя сессии Windows, которому настраивается права доступа к менеджеру лицензий.
[hostname] – имя компьютера, с которого происходит доступ к менеджеру лицензий.

Например, требуется разрешить доступ к менеджеру лицензий только пользователю «Administrator» с любого компьютера. Для этого в поле «User Restrictions» необходимо добавить следующую строку: **allow=Administrator@all** и нажать кнопку «Submit». Новое правило доступа вступит в силу через некоторое время. Для немедленного применения нового правила доступа необходимо перезапустить службу «Sentinel Local License Manager».

Внимание!
Данная настройка разрешает или запрещает доступ к менеджеру лицензий только для возможности его настройки с удаленных компьютеров. Данная настройка не влияет на работу с ключами HaspSL.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%BB#haspsl:%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B9:%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5users&rev=1366120033

Last update: **2013/04/16 13:47**