
КЛЮЧ НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕНЕСТИ КЛЮЧ НА ДРУГОЙ КОМПЬЮТЕР, ТО НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕНОСА КЛЮЧА. НАПРИМЕР, ПРИ СМЕНЕ КОМПЬЮТЕРА.

Физические ключи

Физические ключи требуют установку менеджера лицензий СЛК
Ссылка

Драйвера USB
Рекомендуем использовать всегда актуальный драйвер, который скачивается с сайта



Посмотреть информацию о типе программы в ключе и его номере можно в настройках менеджера лицензий
http://localhost:9099/
Логин admin
Пароль admin

На главной странице будут отображены все ключи, установленные на компьютер

С\Н является номером ключа, который необходимо будет сообщить при требовании технической поддержки

Снизу будет параметр API. Раскрываем его и проверяем, что установлен флаг «Доступно»

Электронные ключи

Электронные ключи активируются через интернет
1. Устанавливаем менеджер лицензий
Ссылка

2. Входим в менеджер лицензий
http://localhost:9099/
Логин admin

Пароль admin

3. Переходим на закладку Установка лицензий
http://localhost:9099/install

4. Вводим код активации из конверта поставки и ИНН организации

5. Нажимаем кнопку Установить автоматически через интернет

С\Н является номером ключа, который необходимо будет сообщить при требовании технической поддержки

6. Переходим на закладку
http://localhost:9099/settings

Снизу будет параметр API. Раскрываем его и проверяем, что установлен флаг «Доступно»

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%BA:%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BA

Last update: **2022/06/20 08:30**