

КЛЮЧ НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕНЕСТИ КЛЮЧ НА ДРУГОЙ КОМПЬЮТЕР, ТО НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕНОСА КЛЮЧА. НАПРИМЕР, ПРИ СМЕНЕ КОМПЬЮТЕРА.

Физические ключи

Физические ключи требуют только установку менеджера лицензий СЛК

[Ссылка](#)

Посмотреть информацию о типе программы в ключе и его номере можно в настройках менеджера лицензий

<http://localhost:9099/>

Логин admin

Пароль admin

На главной странице будут отображены все ключи, установленные на компьютер

C\N является номером ключа, который необходимо будет сообщить при требовании технической поддержки

Электронные ключи

Электронные ключи активируются через интернет

1. Устанавливаем менеджер лицензий

[Ссылка](#)

2. Входим в менеджер лицензий

<http://localhost:9099/>

Логин admin

Пароль admin

3. Переходим на закладку Установка лицензий

<http://localhost:9099/install>

4. Вводим код активации из конверта поставки и ИНН организации

5. Нажимаем кнопку Установить автоматически через интернет

C\N является номером ключа, который необходимо будет сообщить при требовании технической поддержки

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BE%D0%82%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BA&rev=1632124753

Last update: 2021/09/20 10:59

