

**КЛЮЧ НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕНЕСТИ КЛЮЧ НА ДРУГОЙ КОМПЬЮТЕР, ТО НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕНОСА КЛЮЧА. НАПРИМЕР, ПРИ СМЕНЕ КОМПЬЮТЕРА.**


## Физические ключи

Физические ключи требуют установку менеджера лицензий СЛК

[Ссылка](#)

Драйвера USB

Рекомендуем использовать всегда актуальный драйвер, который скачивается с [сайта](#)



Посмотреть информацию о типе программы в ключе и его номере можно в настройках менеджера лицензий

<http://localhost:9099/>

Логин admin

Пароль admin

На главной странице будут отображены все ключи, установленные на компьютер

C\N является номером ключа, который необходимо будет сообщить при требовании технической поддержки

## Электронные ключи

Электронные ключи активируются через интернет

1. Устанавливаем менеджер лицензий

[Ссылка](#)

2. Входим в менеджер лицензий

<http://localhost:9099/>

Логин admin

Пароль admin

3. Переходим на закладку Установка лицензий

<http://localhost:9099/install>

4. Вводим код активации из конверта поставки и ИНН организации

5. Нажимаем кнопку Установить автоматически через интернет

C\N является номером ключа, который необходимо будет сообщить при требовании технической поддержки

6. Переходим на закладку

<http://127.0.0.1:9099/settings>

Снизу будет параметр API. Раскрываем его и проверяем, что установлен флаг «Доступно»

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация  
Permanent link: [https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%80\\_%D1%81\\_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%BB\\_%D1%81%D0%BB%D0%BA-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BA&rev=1636639896](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%80_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%BB_%D1%81%D0%BB%D0%BA-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BA&rev=1636639896)  
Last update: 2021/11/11 17:11

