

ТП5 ← start ← [Работа с ВЕТИС](#) ← [Настройка конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2» для организации учета продаж продукции, подлежащей ветеринарной сертификации](#)

## Настройка констант

Для организации учета подконтрольных Россельхознадзору товаров в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2» (релиз 5.2.1.53 и выше) добавлены константы:

- **«Использовать ВЕТИС»** (флаг на закладке «Основные»);
- группа констант в закладке **«ВЕТИС»**.

Закладка «ВЕТИС» в константах конфигурации («Справочники» → «Константы» → закладка «Основные») будет видна, если установлен флаг у константы **«Использовать ВЕТИС»** закладки **«Основные»**.

Константа **«Основной хозяйствующий субъект»** определяет хозяйствующий субъект конфигурации, зарегистрированный в системе «Меркурий». Учетные данные основного ХС задаются вручную, подтверждаются в системе «Меркурий» и сохраняются в справочнике [Хозяйствующие субъекты](#). Остальные элементы справочника «Хозяйствующие субъекты» могут быть созданы обработкой [«Загрузка справочников»](#).

Установка флага у реквизита **«Использовать тестовый режим»** позволяет фирмам, зарегистрированным в ФГИС «Меркурий» как хозяйствующий субъект, работать в системе в тестовом режиме, используя тестовый сервер. Если флаг не установлен, то работа с системой «Меркурий» осуществляется в реальном режиме работы с использованием продуктивного контура системы. Чтобы работать с тестовым сервером ВетИС.API ХС должен писать заявление. Тестовый сервер используется и будет использоваться для обучения работы, проверки ошибочных ситуаций, для разработки новой функциональности.

Ручное создание элемента справочника ВЕТИС [«Хозяйствующие субъекты»](#) осуществляется командой **«Добавить»** в форме справочника. Пользователю открывается форма для ввода реквизитов ХС с активной закладкой **«Обмен с ВетИС»**.

Данные для заполнения нужных полей формы высылаются на адрес организации при её регистрации в системе «Меркурий». Поля обязательные для заполнения:

- **Наименование** — наименование ХС в системе «Меркурий» (при выявлении разночтения с регистрационной записью в системе «Меркурий» реквизит обновится автоматически);
- **Issuer ID (GUID)** — уникальный и постоянный 32-х значный идентификатор, который присваивается ХС автоматически при добавлении записи в базу системы «Меркурий»;
- **Логин / Пароль** — логин и пароль учетной записи организации в системе «Меркурий» для использования интеграционного шлюза ВЕТИС.API;
- **API Ключ** — электронная подпись, выданная ХС при регистрации в системе «Меркурий».

**Примечание.** Поля [«Логин / Пароль»](#) и [«API Ключ»](#) заполняются только для подконтрольных ХС. Т.е. тех, с которыми связаны фирмы конфигурации.

После нажатия кнопки **«Записать»** становится доступной закладка «Основные», где задаются регистрационные данные ХС в налоговых органах.

Наиболее правильно и просто заполнить такие данные можно нажатием кнопки **«Обновить из**

**ВетИС»** - реквизиты ХС заполняются автоматически из системы «Меркурий» данными, указанными при регистрации. (**Предварительно следует сохранить реквизиты формы в базе предприятия нажатием кнопки «Записать».**) Эта запись будет использоваться как источник данных логина и пароля для отправки пакетов в ВетИС.

Запись реквизитов ХС из его учетной записи в системе «Меркурий» позволяет проверить корректность как параметров связи с системой, так и убедиться в правильности налоговых реквизитов фирмы, записанных в базе системы «Меркурий». При нажатии кнопки **«Обновить из ВетИС»** так же автоматически заполняется поле **UUID** — текущий идентификационный номер ХС в системе «Меркурий». Он, в отличие от реквизита **«GUID»**, меняется при изменении реквизитов ХС (переименовании, изменении адреса и т.п.).

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%82%D0%BF5-%D0%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B&rev=1538414787>

Last update: 2018/10/01 20:26

