

ТП5 ← start ← Работа с ЕГАИС ← Настройка конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2» для организации учета продаж алкогольной продукции

Настройка универсального транспортного модуля ЕГАИС

[«Справочники» → «Предприятие» → «УТМ \(Универсальные транспортные модули для работы с ЕГАИС\)»](#)

Универсальный транспортный модуль представляет собой программный комплекс, который устанавливается на компьютер, включенный в локальную сеть предприятия и имеющий выход в интернет. Через УТМ осуществляется обмен данными с ЕГАИС по фиксации движения алкоголя. Все передаваемые файлы подкрепляются цифровой подписью предприятия.

Каждый УТМ, зарегистрированный в ЕГАИС, имеет уникальный идентификационный номер, который привязывается к лицензии предприятия на работу с алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Параметры связи и идентификационный номер транспортного модуля хранятся в справочнике УТМ конфигурации. Справочник доступен из меню [«Справочники» → «Предприятие» → «УТМ \(Универсальные транспортные модули для работы с ЕГАИС\)»](#).

Количество транспортных модулей и количество записей в справочнике «УТМ» конфигурации ТП 5.2 зависит от принятой в торговом предприятии схемы организации торговли и учета перемещения товара. Схемы ведения товароучета на базе конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» приведены в разделе [«Организация учета объема продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции»](#).

Форма с реквизитами справочника УТМ имеет две закладки:

- [«Основная»](#), в которой задаются реквизиты и параметры подключения УТМ;
- [«Обмен данными с ЕГАИС»](#), в которой показывается история обмена данными с ЕГАИС по изменению формата обмена этого УТМ.

Кнопка **«Проверить связь»** позволяет проверить корректность введенных параметров связи. Следует учитывать, что, если УТМ настроен на работу с портом, отличным от рекомендованного фирмой «ЦентрИнформ» (8080), то при проверке связи по порту 8080 УТМ сообщит, что связь есть. Однако передать документы в УТМ при такой настройке будет невозможно.

Проверить работоспособность УТМ и посмотреть список полученных сообщений от ЕГАИС или список отосланных файлов в ЕГАИС можно также через Web-браузер. Для этого в адресной строке браузера следует набрать его IP-адрес (без набора символов HTTP) и через двоеточие задать номер порта по которому осуществляется связь с УТМ. В открытом окне браузера можно посмотреть сертификат УТМ и хранящиеся в нём данные. На закладке «Входящие» представлен список входящих сообщений. На закладке «Исходящие» представлен список переданных в ЕГАИС файлов.

Если интересует информация по конкретной накладной из выведенного списка, то её имя следует скопировать в адресную строку Web-браузера.

Last update: 2017/02/27 тн:егаис:настройка:утм https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%82%D0%BF5%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BD%D0%BD%D0%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BC&rev=1488223136 22:18

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-M: Документация

Permanent link:

Permanent link:
<https://wiki.illex.ru/doku.php?id=%D1%82%D0%BF5%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BC&rev=1488223136>

Last update: 2017/02/27 22:18

