
Настройка сертификатов ключей цифровой подписи

Для каждой фирмы должна быть ЭЦП, которыми будут подписываться запросы, отправляемые в ГИС МТ.
ЭЦП фирмы указывается в справочнике «**Сертификаты ключей ЭЦП и шифрования**» («Справочники»→ «Предприятие» → «Сертификаты ключей ЭЦП и шифрования»).



Для добавления в справочник «**Сертификаты ключей ЭЦП и шифрования**» сертификата цифровой подписи следует нажать кнопку («***Добавить***»). На экран выводится форма со всеми доступными для добавления сертификатами ЭЦП.
Если среди показанных сертификатов нет нужного, его следует установить на компьютер, например, с помощью Крипто-ПРО.

Выберите нужный сертификат и нажмите кнопку «***Выбрать***». В форме добавляемого сертификата заполните реквизиты:

- «**Организация**» — фирма, на которую сформирован этот сертификат;
- «**Программа**» — программа, которая будет использоваться для работы с сертификатом.

Если необходимо, чтобы при подписании документов с помощью этой ЭЦП, не запрашивался пароль, укажите его в поле «***Пароль***». Если сертификат будет использоваться для работы с маркировкой, то установите флаг «**Для обмена с ГИС: Маркировка**». После нажатия кнопки «***Ok***» сертификат ЭЦП будет добавлен в справочник конфигурации.

В поле «**Сертификат по умолчанию**» закладки «**Основные**» соответствующей организации в справочнике «**Фирмы**» («Справочники» → «Предприятия» → «Фирмы») надо указать ЭЦП, которой будут подписываться все запросы на обмен с ГИС МТ.

Видеоролик «**3.1 Добавление ЭЦП в ТП5**»: https://www.youtube.com/watch?v=c1FCrj2qZYU&list=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8IhSOHaSub9H&index=35&t=0s

From: https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link: https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%82%D0%BF5:%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%BD%D0%B0%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0:%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF

Last update: **2020/04/01 06:08**