


[Начальная страница](#) ← [Маркировка](#) ← [Начальная настройка конфигурации для работы с ГИС МТ](#)
← [Настройка работы с электронным документооборотом](#)

Настройка подключения обработки обмена «СБИС»

Перед настройкой подключения обработки обмена СБИС в конфигурацию должен быть добавлен **сертификат цифровой подписи**.

Открыть настройку подключения обработки обмена можно из закладки «ЭДО» формы «Константы» или через пункт «Работа с ЭДО» раздела «Сервисные обработки».

При правильной настройке подключения сервиса на экран выводится форма авторизации с перечнем доступных сертификатов. Для входа следует выбрать нужный сертификат и нажать кнопку «**Войти**».



Если соединение с обработкой обмена не настроено, сертификаты цифровых подписей не отразятся. Следует нажать кнопку «**Настройка соединения**» и в форме «**Настройка подключения**» задать нужные параметры:

- «**Способ обмена**» — следует выбрать значение «**ExtSDK**»;
- «**Способ хранения настроек**» — надо установить переключатель «**В каталоге**», а затем указать каталог для хранения настроек подключения обработки обмена к сервису. Каталог с настройками должен быть вложенным в папку обмена, которая указана в закладке «ЭДО» формы «Константы»;
- «**Сервис**» — выберите сайт «**online.sbis.ru**»;
- «**Настройки прокси для доступа в интернет**» — выберите нужный способ выхода в интернет.

После задания нужных настроек нажмите кнопку «**Сохранить**». На экран должна вывестись форма «**Авторизация**» с перечнем доступных сертификатов цифровых подписей. Для входа следует выбрать нужный сертификат и нажать кнопку «**Войти**».

From: <https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%88%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%81

Last update: 2020/04/01 09:21

