
Начальная страница ← Маркировка ← Начальная настройка конфигурации для работы с ГИС МТ ← Настройка работы с электронным документооборотом

Настройка подключения обработки обмена «СБИС»

Перед настройкой подключения обработки обмена СБИС в конфигурацию должен быть добавлен **сертификат цифровой подписи**.
Открыть настройку подключения обработки обмена можно из закладки «**ЭДО**» формы «**Константы**» или через пункт «**Работа с ЭДО**» раздела «**Сервисные обработки**».

При правильной настройки подключения сервиса на экран выводится форма авторизации с перечнем доступных сертификатов. Для входа следует выбрать нужный сертификат и нажать кнопку «***Войти***».



Если соединение с обработкой обмена не настроено, сертификаты цифровых подписей не отразятся. Следует нажать кнопку «***Настройка соединения***» и в форме «**Настройка подключения**» задать нужные параметры:

- «**Способ обмена**» — следует выбрать значение «**ExtSDK**»;
- «**Способ хранения настроек**» — надо установить переключатель «**В каталоге**», а затем указать каталог для хранения настроек подключения обработки обмена к сервису. Каталог с настройками должен быть вложенным в папку обмена, которая указана в закладке «**ЭДО**» формы «**Константы**»;
- «**Сервис**» — выберите сайт «**online.sbis.ru**»;
- «**Настройки прокси для доступа в интернет**» — выберите нужный способ выхода в интернет.

После задания нужных настроек нажмите кнопку «***Сохранить***». На экран должна вывестись форма «**Авторизация**» с перечнем доступных сертификатов цифровых подписей. Для входа следует выбрать нужный сертификат и нажать кнопку «***Войти***».

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%82%D0%BF5:%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%81

Last update: **2020/04/01 06:21**