

Закладка «ВетИС» формы «Настройка работы ГИС»

Закладка «**ВетИС**» формы «Настройка работы ГИС» содержит следующие реквизиты:

- **«Использовать тестовый режим»** — установка флагка у константы позволяет реализовать режим работы с тестовым сервером системы «Меркурий». Чтобы работать с тестовым сервером ВетИС.АПИ ХС должен писать заявление. Тестовый сервер используется и будет использоваться для обучения работы, проверки ошибочных ситуаций, для разработки новой функциональности. Если флагок у константы не установлен, работа с системой «Меркурий» осуществляется в реальном режиме работы с использованием продуктивного контура системы;
 - **«Основной хозяйствующий субъект»** — в справочнике «[Справочник «ВетИС: Хозяйствующие субъекты»](#)» выбирается\создаётся элемент справочника. При создании элемента справочника пользователю открывается форма для ввода реквизитов ХС с активной закладкой «Обмен с ВетИС». Данные для заполнения нужных полей формы высылаются на адрес организации при её регистрации в системе «Меркурий»;
 - **«ВетИС: Настройки подключения»** — гиперссылка для создания подключения конфигурации к системе «Меркурий». Подключение может быть создано вручную и с помощью мастера подключения. Рекомендуется использовать мастер подключения, т.к. в этом случае многие параметры будут сформированы автоматически. Данные для первоначального заполнения реквизитов подключения высылаются на адрес организации при её регистрации в системе «Меркурий»;
 - **«ВетИС: Пользователи»** — гиперссылка, которая открывает справочник «[ВетИС: Пользователи](#)» для ручного добавления ранее зарегистрированного в системе «Меркурий» пользователя;
 - **«Размер пакета»** — константа определяет размер пакета запрашиваемых данных от «ВетИС». Возможны значения от 1 до 1000.
 - **«Количество повторов»** — константа определяет количество попыток отправить\получить данные в систему «Меркурий» при ошибке на сервере.

From: <https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация
Permanent link:

Last update: 2019/02/21 18:12

