

[Начальная страница](#) ← [Администрирование](#) ← [Настройка работы ГИС](#)

## Закладка «ВетИС» формы «Настройка работы ГИС»

Закладка «ВетИС» формы «Настройка работы ГИС» содержит следующие реквизиты:

- **«Использовать тестовый режим»** — установка флажка у константы позволяет реализовать режим работы с тестовым сервером системы «Меркурий». Чтобы работать с тестовым сервером ВетИС.АРІ ХС должен писать заявление. Тестовый сервер используется и будет использоваться для обучения работы, проверки ошибочных ситуаций, для разработки новой функциональности. Если флажок у константы не установлен, работа с системой «Меркурий» осуществляется в реальном режиме работы с использованием продуктивного контура системы;
- **«Основной хозяйствующий субъект»** — в справочнике [«Справочник «ВетИС: Хозяйствующие субъекты»](#)» выбирается\создаётся элемент справочника. При создании элемента справочника пользователю открывается форма для ввода реквизитов ХС с активной закладкой «Обмен с ВетИС». Данные для заполнения нужных полей формы высылаются на адрес организации при её регистрации в системе «Меркурий»;
- **«ВетИС: Настройки подключения»** — гиперссылка для создания подключения конфигурации к системе «Меркурий». Подключение может быть создано вручную и с помощью мастера подключения. Рекомендуется использовать мастер подключения, т.к. в этом случае многие параметры будут сформированы автоматически. Данные для первоначального заполнения реквизитов подключения высылаются на адрес организации при её регистрации в системе «Меркурий»;
- **«ВетИС: Пользователи»** — гиперссылка, которая открывает справочник [«ВетИС: Пользователи»](#) для ручного добавления ранее зарегистрированного в системе «Меркурий» пользователя;
- **«Размер пакета»** — константа определяет размер пакета данных, если в [«Настройке регламентного задания ВетИС: Отражение реализации»](#) установлен флаг в колонке «Пакетная отправка»;
- **«Количество повторов»** — константа определяет количество попыток отправить\получить данные в систему «Меркурий» при ошибке на сервере.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

[https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%B0%D0%84%D0%BC%D0%88%D0%8D%D0%88%D1%81%D1%82%D1%80%D0%88%D1%80%D0%8E%D0%82%D0%80%D0%8D%D0%88%D0%85:%D0%8D%D0%80%D1%81%D1%82%D1%80\\_%D0%83%D0%88%D1%81%D0%82%D0%85%D1%82%D0%88%D1%81&rev=155051534](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%B0%D0%84%D0%BC%D0%88%D0%8D%D0%88%D1%81%D1%82%D1%80%D0%88%D1%80%D0%8E%D0%82%D0%80%D0%8D%D0%88%D0%85:%D0%8D%D0%80%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%83%D0%88%D1%81%D0%82%D0%85%D1%82%D0%88%D1%81&rev=155051534)

Last update: 2019/02/18 21:45

