Начальная страница ← Администрирование

Параметры прокси-сервера

Форма «**Параметры прокси-сервера**» предназначена для настройки параметров прокси-сервера.

Программа предоставляет возможности для получения файлов из сети Интернет по протоколам HTTP, HTTPS, FTP и сохранения полученных файлов на клиенте, сервере или во временном хранилище.

При работе с программой для выполнения определенных операций (таких, как загрузка курсов валют, загрузка адресного классификатора, обмен данными через FTP-ресурс, обновление конфигурации с веб-сайта поставщика и т.п.) может потребоваться доступ к сети Интернет.

В случае если доступ в Интернет осуществляется через прокси-сервер, в программе необходимо указать параметры прокси-сервера. При этом существуют клиентские и серверные настройки прокси-сервера.

В общем случае, параметры прокси-сервера нужны для работы механизмов, которые получают файлы из Интернета по протоколам HTTP, HTTPS и FTP. Настройка прокси-сервера на сервере нужна для работы механизмов на сервере.

А для клиентских механизмов (например, загрузка курсов валют в тонком и толстом клиенте) нужна настройка на рабочем месте. В то же время, для работы в программе с электронной почтой настраивать прокси-сервер не требуется. Как правило, параметры прокси-сервера указываются для каждого рабочего места по отдельности, поскольку настройки доступа к сети Интернет могут различаться для разных рабочих мест.

Но если в организации используется клиент-серверная версия «1С:Предприятия», то параметры прокси-сервера необходимо указать и на сервере «1С:Предприятия» (из раздела «Администрирование» - «Общие настройки» – «Публикация информационной базы»). При этом параметры прокси-сервера для рабочего места и сервера «1С:Предприятия» могут различаться.

Для доступа в Интернет с клиентских компьютеров параметры прокси сервера задаются на каждом клиентском рабочем месте (по команде «Мои настройки» в разделе «Администрирование»).

Внимание: при работе с включенными профилями безопасности для настройки параметров прокси-сервера можно использовать только конфигурационный файл **inetcfg.xml**.

Настройка параметров прокси-сервера

Выберите вариант использования прокси-сервера с помощью переключателя:

- «**Не использовать прокси-сервер**» — значение по умолчанию при первом запуске программы;
- «**Использовать системные настройки прокси-сервера**» — настройки заполняются

автоматически значениями из настроек прокси-сервера операционной системы. В этом случае заполненные настройки недоступны для редактирования;

- «**Использовать другие настройки прокси-сервера**» — настройки задаются вручную:
  - напишите «**Адрес сервера**» и «**Порт**» сервера (одинаковый параметр для сервера «1С:Предприятия» и рабочих мест);
  - с помощью переключателя выберите способ аутентификации:
    - «**Аутентификация по имени пользователя и паролю**» — в этом случае для каждого рабочего места и сервера необходимо указать «**Пользователя**» прокси-сервера и его «**Пароль**» (в общем случае могут быть различными, зависит от сетевой политики в организации);
    - «**Аутентификация операционной системы**» — в этом случае для работы с прокси-сервером будет использована учетная запись пользователя операционной системы.
  - для каждого рабочего места и сервера установка флажка «**Не использовать прокси для локальных адресов**» позволит снизить нагрузку на прокси-сервер при работе в локальной сети организации.

Для подтверждения параметров прокси-сервера нажмите «***OK***».

Дополнительные параметры прокси-сервера

Нажмите «**Дополнительно**», для того чтобы перейти к настройке дополнительных параметров.

При необходимости укажите адреса прокси-серверов для отдельных протоколов и адреса интернет-серверов, к которым должен использоваться прямой доступ.

По умолчанию включен флажок «**Использовать прокси-сервер по умолчанию для всех протоколов**». Основные параметры настройки («**Адрес сервера**» и «**Порт**») по умолчанию будут также использованы в качестве дополнительных параметров.

Настройка дополнительных параметров

Для того чтобы указать адреса прокси-серверов для отдельных протоколов, выключите флажок «**Использовать прокси-сервер по умолчанию для всех протоколов**».

В соответствующем поле — **HTTP, HTTPS, FTP** — откорректируйте имя прокси-сервера, который будет использоваться для каждого протокола.

При необходимости укажите «**Порт**». В списке «**Не использовать прокси-сервер для адресов**» с помощью кнопки «***Добавить***» укажите адреса, к которым будет осуществляться прямой доступ.

Для подтверждения введенных параметров нажмите «***OK***».

From: https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link: **https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2**

Last update: **2019/03/01 16:48**