

[Начальная страница](#) ← [ЕГАИС \ \ Настройка конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» для организации учета продаж алкогольной продукции](#)

Настройка универсального транспортного модуля ЕГАИС

[«ЕГАИС»](#) → группа [«Справочники ЕГАИС»](#) → [«УТМ \(Универсальные транспортные модули для работы с ЕГАИС\)»](#)

Универсальный транспортный модуль представляет собой программный комплекс, который устанавливается на компьютер, включенный в локальную сеть предприятия и имеющий выход в интернет. Через УТМ осуществляется обмен данными с ЕГАИС по фиксации движения алкоголя. Все передаваемые файлы подкрепляются цифровой подписью предприятия.

Каждый УТМ, зарегистрированный в ЕГАИС, имеет уникальный идентификационный номер, который привязывается к лицензии предприятия на работу с алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Параметры связи и идентификационный номер транспортного модуля хранятся в справочнике **«УТМ»** конфигурации. Справочник доступен в разделе [«ЕГАИС»](#) → группа [«Справочники ЕГАИС»](#).

Количество транспортных модулей и количество записей в справочнике **«УТМ»** конфигурации ТП 7 зависит от принятой в торговом предприятии схемы организации торговли и учета перемещения товара. Схемы ведения товаручета на базе конфигурации [«Штрих-М: Торговое предприятие 7»](#) приведены в разделе **«Организация учета объема продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции»**.

Форма с реквизитами **УТМ** имеет три закладки:

- **«Основная»** — закладка содержит реквизиты и параметры подключения УТМ;
- **«Склады»** — закладка содержит склады подключенные к данной УТМ. Новый склад добавляется в закладку нажатием кнопки **«Добавить склад»**;
- **«Ответственные пользователи»** — закладка содержит список пользователи с ролями исполнителей бизнес-процессов по учету ЕГАИС. Новый пользователь добавляется в закладку нажатием кнопки **«Добавить»**

Кнопка **«Проверить связь»** позволяет проверить корректность введенных параметров связи. Следует учитывать, что, если УТМ настроен на работу с портом, отличным от рекомендованного фирмой «ЦентрИнформ» (8080), то при проверке связи по порту 8080 УТМ сообщит, что связь есть. Однако передать документы в УТМ при такой настройке будет невозможно.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%81:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0:%D1%83%D1%82%D0%BC&rev=1586688983>

Last update: 2020/04/12 13:56

