Начальная страница ← ЕГАИС \ \ Настройка конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» для организации учета продаж алкогольной продукции

Настройка универсального транспортного модуля ЕГАИС

__ «ЕГАИС» → группа «Справочники ЕГАИС» → «УТМ (Универсальные транспортные модули для работы с ЕГАИС)» __

Универсальный транспортный модуль представляет собой программный комплекс, который устанавливается на компьютер, включенный в локальную сеть предприятия и имеющий выход в интернет. Через УТМ осуществляется обмен данными с ЕГАИС по фиксации движения алкоголя. Все передаваемые файлы подкрепляются цифровой подписью предприятия.

Каждый УТМ, зарегистрированный в ЕГАИС, имеет уникальный идентификационный номер, который привязывается к лицензии предприятия на работу с алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Параметры связи и идентификационный номер транспортного модуля хранятся в справочнике «**УТМ**» конфигурации. Справочник доступен в разделе «ЕГАИС» → группа «Справочники ЕГАИС».
Количество транспортных модулей и количество записей в справочнике «**УТМ**» конфигурации ТП 7 зависит от принятой в торговом предприятии схемы организации торговли и учета перемещения товара. Схемы ведения товароучета на базе конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» приведены в разделе «**Организация учета объема продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции**».

Форма с реквизитами **УТМ** имеет три закладки:

- «**Основная**» — закладка содержит реквизиты и параметры подключения УТМ;
- «**Склады**» — закладка содержит склады подключенные к данной УТМ. Новый склад добавляется в закладку нажатием кнопки «***Добавить склад***»;
- «**Ответственные пользователи**» — закладка содержит список пользователи с ролями исполнителей бизнес-процессов по учету ЕГАИС. Новый пользователь добавляется в закладку нажатием кнопки «***Добавить***»

Кнопка «***Проверить связь***» позволяет проверить корректность введенных параметров связи. Следует учитывать, что, если УТМ настроен на работу с портом, отличным от рекомендованного фирмой «ЦентрИнформ» (8080), то при проверке связи по порту 8080 УТМ сообщит, что связь есть. Однако передать документы в УТМ при такой настройке будет невозможно.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%81:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0:%D1%83%D1%82%D0%BC&rev=1586688983

Last update: **2020/04/12 10:56**