

Начальная страница ← ЕГАИС \\ Настройка конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7»  
для организации учета продаж алкогольной продукции

## Настройка универсального транспортного модуля ЕГАИС

[«ЕГАИС» → группа «Справочники ЕГАИС» → «УТМ \(Универсальные транспортные модули для работы с ЕГАИС\)»](#)

Универсальный транспортный модуль представляет собой программный комплекс, который устанавливается на компьютер, включенный в локальную сеть предприятия и имеющий выход в интернет. Через УТМ осуществляется обмен данными с ЕГАИС по фиксации движения алкоголя. Все передаваемые файлы подкрепляются цифровой подписью предприятия.

Каждый УТМ, зарегистрированный в ЕГАИС, имеет уникальный идентификационный номер, который привязывается к лицензии предприятия на работу с алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Параметры связи и идентификационный номер транспортного модуля хранятся в справочнике «УТМ» конфигурации. Справочник доступен в разделе «ЕГАИС» → группа «Справочники ЕГАИС».

Количество транспортных модулей и количество записей в справочнике «УТМ» конфигурации ТП 7 зависит от принятой в торговом предприятии схемы организации торговли и учета перемещения товара. Схемы ведения товароучета на базе конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» приведены в разделе «**Организация учета объема продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции**».

Форма с реквизитами **УТМ** имеет три закладки:

- «**Основная**» — закладка содержит реквизиты и параметры подключения УТМ;
  - «**Склады**» — закладка содержит склады подключенные к данной УТМ. Новый склад добавляется в закладку нажатием кнопки «**Добавить склад**»;
  - «**Ответственные пользователи**» — закладка содержит список пользователи с ролями исполнителей бизнес-процессов по учету ЕГАИС. Новый пользователь добавляется в закладку нажатием кнопки «**Добавить**»

Кнопка **«Проверить связь»** позволяет проверить корректность введенных параметров связи. Следует учитывать, что, если УТМ настроен на работу с портом, отличным от рекомендованного фирмой «ЦентрИнформ» (8080), то при проверке связи по порту 8080 УТМ сообщит, что связь есть. Однако передать документы в УТМ при такой настройке будет невозможно.