

## Константа «Выгружать настройки горячих клавиш в кассы самообслуживания»

Задание константы «**Выгружать настройки горячих клавиш в кассы самообслуживания**» включает функциональность настройки и выгрузки горячих клавиш для касс самообслуживания, работающих по протоколу кассового ПО «Штрих-М: Кассир 5».

При заданной константе:

- в закладку «**Справочники**» формы «**Общие настройки оборудования**» добавляется ссылка на справочник «**Настройки горячих клавиш КСО**»;
- в справочник «**Торговые объекты**» добавляется закладка «**ККМ**» с реквизитом «**Настройка ГК КСО**», где указывается действующая настройка горячих клавиш КСО, по которой будут выгружены на ККМ самообслуживания горячие клавиши для ККМ этого торгового объекта;
- в справочник «**ККМ**» добавляется реквизит «**Выгружать настройки горячих клавиш в кассу самообслуживания**» с установленным флагом. Если этот флаг у ККМ снять, выгрузка горячих клавиш КСО на данную кассу осуществляться не будет.

Константа доступна в разделе «Администрирование» → «Параметры работы с оборудованием» → вкладка «ККМ» → закладка «Настройки обмена с ККМ».

From:  
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:  
[https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%8A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80\\_%D0%B3%D0%BA\\_%D0%BA%D1%81%D0%BE&rev=1651328996](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%8A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80_%D0%B3%D0%BA_%D0%BA%D1%81%D0%BE&rev=1651328996)

Last update: 2022/04/30 17:29

