

[Начальная страница](#) ← [Маркировка](#)

Справочник «ГИС МТ: Адреса серверов»

Справочник «**ГИС МТ: Адреса серверов**» содержит настройки серверов ГИС МТ зарегистрированные в конфигурации. Справочник заполняется автоматически при обновлении конфигурации. Адрес сервера указывается в [паспорте участника](#) на закладке «Адреса серверов».

Справочник «ГИС МТ: Адреса серверов» вызывается цепочкой команд: «Маркировка» → группа «Так же» → «ГИС МТ: Адреса серверов».

Форма с настройками сервера товарной группы «Обувь» представлена на рисунке.

★ ГИС МТ: Адрес сервера (создание) *

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование:

Формат АПИ:

Размер получаемого пакета: 200 ?

Параметры HTTP соединения

Адрес сервера: goods.crpt.ru Порт: 0 ? Защищенное соединение ?
Таймаут: 0 ? Использовать прокси ?

Пользователь: Использовать аутентификацию ОС ?

Пароль:

Параметры прокси

Адрес сервера: Порт: 0 ?
Пользователь: Использовать аутентификацию ОС ?
Пароль:

«**Наименование**» — наименование товарной группы.

«**Формат АПИ**» — выбирается из предопределенного списка. Для товарной группы «Обувь» следует установить значение «ИСМП Обувь».

«**Размер получаемого пакета**» — ограничивает количество получаемых элементов за один запрос, где это возможно.

Группа параметров «**Параметры HTTP соединения**».

- «**Адрес сервера**» — адрес продуктивного сервера для маркированной продукции товарной группы «Обувь».
- «**Порт**» — если поле не заполнено, то значение по умолчанию для HTTP соединений

равно 80, для защищенных HTTPS соединений – 443.

- флаг «**Защищенное соединение**» должен быть установлен — указывает на то, что будет использоваться протокол соединения HTTPS.
- «**Таймаут**» — таймаут осуществляемого соединения и операций, в секундах. Если задано значение «0» - задержка не устанавливается.
- «**Пользователь**»/«**Пароль**» — реквизит выхода на сервер ГИС МТ.
- флаг «**Использовать аутентификацию ОС**» — для HTTP соединения на сервере используется аутентификация NTLM или Negotiate.
- флаг «**Использовать прокси**» — для соединения с сервером используется Прокси. При установки флага становятся доступны реквизиты группы параметров «Параметры прокси».

Группа параметров «**Параметры прокси**» доступна при установленном флаге «Использовать прокси».

From:
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрик-М: Документация

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%88%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%80%D0%BA%D0%84%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%80_%D1%81%D0%85%D1%80%D0%82%D0%85%D1%80%D0%BE%D0%B2&rev=1584367315

Last update: 2020/03/16 17:01

