

[Начальная страница](#) ← [Модули, Web и Http-сервисы](#) ← [Модуль «Кассир»](#)

## Настройка ККМ типа «Гранула «Кассир»»

Настроить ККМ для рабочего места кассира следует до запуска модуля «Кассир» на выполнение.

При создании рабочего места кассира в справочник «ККМ» автоматически записывается ККМ типа «Гранула «Кассир»». Выполните редактирование реквизитов созданной кассы. Отдельные пункты в настройке ККМ такого типа не доступны для изменения.

The screenshot displays the 'Настройки ККМ' (KKM Settings) window with the 'Связи ККМ' (KKM Connections) tab selected. The main form shows the 'Наименование' (Name) as 'Гранула "Штрих-М Кассир" № 1', 'Логический номер' (Logical number) as '1', and 'Код' (Code) as 'Выключена'. The 'Тип ККМ' (KKM Type) is set to 'Гранула "Штрих-М Кассир"'. The 'Настройка ККМ' (KKM Setting) dropdown is highlighted with a red circle. A red arrow points from this dropdown to a smaller dialog box titled 'Настройки ККМ (создание)' (KKM Settings (creation)). This dialog box has a 'Создать' (Create) button highlighted with a red circle, and a 'Наименование' (Name) field highlighted with a red circle. The 'Тип ККМ' (KKM Type) in this dialog is also set to 'Гранула "Штрих-М Кассир"'. The 'Настройка ККМ' dropdown in the main form is also highlighted with a red circle.

Если в справочнике «ККМ» есть другие кассы — задайте уникальный номер для новой кассы (реквизит «**Логический номер**»).

Задайте значение реквизита «**Настройка ККМ**». Для этого после нажатия кнопки «+» («**Выбрать из списка**») выберите или создайте настройку для ККМ типа «Гранула «Кассир»».

На закладке «**Параметры**» задайте флаги «**При снятии отчета о продажах автоматически отражать внесение и выплаты в кассе предприятия**» и «**Автоматическая инкассация**», при необходимости.

Чтобы закладка «**Связи ККМ**» была доступна, надо записать элемент в справочнике нажатием кнопки «**Записать**».

На закладке «**Связи ККМ**» следует задать склад и фирму, которой принадлежит склад «привязанный» к ККМ. Также следует задать номер секции.

Основная

Параметры

Связи ККМ

Выгрузка в ККМ

Добавить

↑

↓

Еще ▾

| Склад                             | Секция | Фирма                       | № ФР |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------|------|
| Торговый зал (Магазин "Продукты") | 1      | ООО «Центр кассовых техн... |      |

Перед сохранение настроек ККМ следует установить переключатель «Включена»/«Выключена» в положение «**Включена**».

После настройки ККМ рабочего места кассира необходимо **настроить набор прав для программы «Кассир»** и **добавить пользователя программы «Кассир»**.

From: <https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: [https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B8:%D0%BA%D0%80%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80:%D0%BD%D0%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C\\_%D0%BA%D0%BA%D0%BC](https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B8:%D0%BA%D0%80%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80:%D0%BD%D0%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BA%D0%BC)  
Last update: 2024/03/29 08:57

