
# Настройка ККМ типа «Гранула «Штрих-М Кассир»»

Настроить ККМ для рабочего места кассира следует до запуска модуля «Кассир» на выполнение.


При создании рабочего места кассира в справочник «ККМ» автоматически записывается ККМ типа «Гранула «Штрих-М Кассир»». Выполните редактирование реквизитов созданной кассы. Отдельные пункты в настройке ККМ такого типа не доступны для изменения.




Если в справочнике «ККМ» есть другие кассы — задайте уникальный номер для новой кассы (реквизит «**Логический номер**»).
Задайте значение реквизита «**Настройка ККМ**». Для этого после нажатия кнопки «▾» («***Выбрать из списка***») выберите или создайте настройку для ККМ типа «Гранула «Штрих-М: Кассир»».

На закладке «**Параметры**» задайте флаги «**При снятии отчета о продажах автоматически отражать внесение и выплаты в кассе предприятия**» и «**Автоматическая инкассация**», при необходимости.

Чтобы закладка «**Связи ККМ**» была доступна, надо записать элемент в справочнике нажатием кнопки «***Записать***».
На закладке «**Связи ККМ**» следует задать склад и фирму, которой принадлежит склад «привязанный» к ККМ. Также следует задать номер секции.




Перед сохранение настроек ККМ следует установить переключатель «Включена»/«Выключена» в положение «***Включена***».

После настройки ККМ рабочего места кассира необходимо **настроить набор прав для программы «Штрих-М: Кассир»** и **добавить пользователя программы «Штрих-М: Кассир»**.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
**https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8:%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BA%D0%BC&rev=1600283233**

Last update: **2020/09/16 19:07**