

[Начальная страница](#) ← [Начальная страница рабочего стола](#) / [Web и Http-сервисы](#)

## Технические показатели работы ККМ

Виджет (обработка в терминологии 1С) «**Технические показатели работы ККМ**» показывает текущее состояние в работе касс предприятия. Он получает информацию о работе кассового ПО «Кассир 5» из сервера СКОК (сервер мониторинга состояния касс компании «ЦОР Штрих-М»). Виджет обеспечивает вывод следующих показателей:

- Текущие режим работы кассы (блокировка, регистрация, авторизация, супервизор, настройка);
- Текущий пользователь кассового ПО;
- Данные о наличии связи с УТМ и ОФД;
- Данные о варианте обмена на кассе и состоянии обмена;
- Данные о наличии связи с веб и http-сервисами;
- Данные о текущих продажах, чеков возвратов, операций сторно и отмен;
- Версий установленного ПО, платформы 1С: Предприятие 8, модулях логики;
- Информация по ФР:
  - Серийный номер ФР;
  - Серийный номер ФН;
  - Модель ФР;
  - Версия прошивки ФР;
  - Окончание срока ФН.
- Таблица с расшифровкой информации по документам, которые в очереди на выгрузку и последнему выгруженному документу:
  - Вид документа;
  - Количество документов в очереди данного типа;
  - Дата/время последнего выгруженного документа данного типа;
  - Дата/время последней выгрузки документа данного типа.
- Описание ошибки;
- Подробное описание ошибки;
- Детальная информация об ошибках.

Для работы виджета необходима действующая расширенная подписка на конфигурации «Кассир 5» и «Торговое предприятие 7». Конфигурации «Кассир 5» должна быть обновлена до версии 5.1.7.6 или выше.

### Настройка конфигурации «Кассир 5»

Для работы с обработкой «Технические показатели работы ККМ» необходимо зарегистрировать конфигурацию «Кассир 5» на сервере СКОК, получить номер лицензии и номер токена, которые потребуются при настройке ККМ в конфигурации «Торговое предприятие 7». Для этого на закладке «Касса» формы «Настройка» надо нажать кнопку «**Автоматическое обновление**» и в открывшейся форме «**Настройка обновлений**» нажать кнопку «**Регистрация**».

Если не выполнена активация подписки, в форме «Активация программы» надо активировать подписку (для работы виджета необходима действующая расширенная подписка).

После получения номера лицензии следует нажатием кнопки «Создать токен» получить номер токена. Номер лицензии и номер токена потребуются при настройке ККМ в конфигурации «Торговое предприятие 7».

## Настройка конфигурации «Торговое предприятие 7»

Для работы с виджетом «**Технические показатели работы ККМ**» в конфигурации «Торговое предприятие 7» следует выполнить следующие действия:

- определить ККМ, технические показатели которых будут выводиться на экран и зарегистрировать их в облачном сервисе;
- настроить расписание выполнения регламентного задания «**ККМ: Получение технических показателей**»;
- выполнить настройку отображаемых в виджете событий ККМ.

## Настройка ККМ

Для получения технических показателей ККМ должна быть зарегистрирована в облачном сервисе и сервере СКОК. Для этого на закладке «**Основные**» нужного элемента справочника «**ККМ**» необходимо в реквизите «**Заводской номер ККМ**» указать номер лицензии, полученный в «Кассир 5», а в реквизите «**Токен ККМ**» указать номер токена.

← → ☆ POS-Система на базе "Штрих-М Кассир" № 1 (ККМ)

Основное **Технические показатели статус ККМ**

**Записать и закрыть** Записать Дополнительно ▾

### Настройки ККМ

Контроль остатков: Контроль без запроса реквизитов ▾

Настройка ККМ: ▾ ... 🗑

Горячие клавиши: ▾ 🗑

### Заводские данные ККМ

Заводской номер ККМ: 0129030077830178

Заводской номер ФН:

### Регистрационные данные ККМ

На кассе установлено несколько ККТ

Рег. номер:

ОФД: ▾ 🗑

Фирма: ▾ 🗑

### Облачный сервис и СКОК

Токен ККМ:  
289985

**Авторизировать ККТ** Деавторизировать ККТ

ККМ авторизован

Получать показатели СКОК ?

**Парам**  
Способ с  
Узел для  
 Загру  
 Запи  
Способ ф  
докумен  
для анал  
**Работа**  
 Испо.  
Синхрон  
Склад си

Затем следует установить флаг «**Получать показатели СКОК**» и нажать кнопку «**Авторизовать ККТ**». После получения сообщения «*ККМ успешно авторизована!*» технические показатели работы ККМ будут доступны в обработке «**Технические показатели ККМ**».

Чтобы обработка была доступна на начальной странице рабочего стола необходимо перейти по ссылке «**Технические показатели статус ККМ**». В выведенной на экран форме «**Технические показатели статус ККМ**» следует нажатием кнопки «**Создать**» добавить нужную ККМ в виджет.

В реквизите «**ККМ**» надо указать ККМ, технические показатели которой будут выводиться в виджете и нажать кнопку «**Записать и закрыть**». Затем следует сохранить измененные реквизиты ККМ в справочнике «**ККМ**».

На начальной странице конфигурации добавилась обработка «**Технические показатели ККМ**».



## Начальная страница

### Технические показатели ККМ

Показать отборы



Перейти





Период обновления: 10 секунд

POS-Система на базе "Штрих-М Кассир" № 1

Остаток наличных: 4 521,07

После шапки формы виджета выводится список блоков ККМ, который отображает показатели ККМ. Блок параметров может быть развернут в список, либо свернут в одну строку. Если блок

свернут, то он окрашивается цветом события, имеющего наивысший приоритет. Кнопка  /  у гиперссылки с наименованием ККМ позволяет скрыть/показать группу основных параметров. Реквизит «**Остаток наличных**» показывает остаток наличных на данной кассе.

## Настройка регламентного задания «ККМ: Получение технических показателей»

Регламентное задание «ККМ: Получение технических показателей» получает данные статуса ККМ из облачного сервиса. В настройках расписание выполнения регламентного задания следует выставить период обработки данных под свои задачи.

## Настройка виджета «Технические показатели работы ККМ»

Нажатие кнопки «**Показать отборы**»/«**Скрыть отборы**» позволяет сменить режим отображения данных в шапке формы «**Технические показатели ККМ**» — в режиме «**Скрыть отборы**» в шапке формы выводятся следующие реквизиты:

- «**ККМ**» — позволяет ограничить получение и отображение параметров, связанных с конкретной ККМ;
- «**Фирма**» — позволяет ограничить получение и отображение параметров и ККМ, связанных с конкретной фирмой;
- флаг «**Показывать только проблемные**» — при установленном флаге на экран будут выводиться только те ККМ у которых есть проблемы: пропала связь с УТМ, нет связи с ККТ и так далее.

### Технические показатели ККМ

Скрыть отборы





Перейти




Период обновления: 10 секунд


ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир" № 1    Показывать только проблемные ККМ

Фирма: ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М»  


POS-Система на базе "Штрих-М Кассир" № 1

Остаток наличных: 4 521,07


Нажатие кнопки  («**Обновить**») позволяет обновить отображение элементов в списке ККМ по текущим параметрам отбора, настройкам цветовой схемы и отображаемым полям.


Нажатие кнопки  («**Настройка**») выводит на экран форму с настройками виджета.

Нажатие кнопки **«Перейти»** позволяет вывести показатели ККМ на всю страницу.

Нажатие кнопки  (**«Сменить расположение блоков»**) позволяет изменить расположение блоков с вертикального на вывод в две колонки.

Реквизит **«Период обновления»** показывает заданное в настройках виджета количество секунд через которое будет происходить автоматическое обновление списка ККМ.

Для перехода к настройке обработки **«Технические показатели ККМ»** следует в шапке формы «Технические показатели ККМ» на начальной странице рабочего стола (см. предыдущий рисунок) выделить нужную ККМ и нажать кнопку  (**«Настройка»**). Открывается форма **«Настройки»** с двумя закладками **«Цветовое оформление»** и **«Отображаемые поля технической информации»**. В реквизите **«Частота обновления»** можно задать желаемую частоту обновления списка ККМ.



Настройка: Частота обновления (секунд):  **Записать**

Цветовое оформление | Отображаемые поля технической информации

Добавить | ↑ ↓ | Заполнить по умолчанию

| Приоритет | Описание   | Поле сравнения                                 | Вид сравнения | Значение      | Цвет             |
|-----------|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 4         | (Критично) Дата последнего запроса данных и текущей датой больше (минуты)      | ВремяПоследнегоЗапросаДанных, Последний зап... | Больше        | 255, 128, 144 |                  |
| 5         | (Внимание) Дата последнего обмена транзакциями и текущей датой больше (минуты) | ВремяПоследнегоОбменаТранзакциями, Последн...  | Больше        |               | Песочно-коричнев |
|           |  |  | Равно         | 0, 0, 0       |                  |

На закладке **«Цветовое оформление»** можно настроить цветовое оформление полей, позволяющее изменять цвет строки с кассой при наступлении какого-то события, например, потери связи с УТМ, превышения допустимого количества операций сторно, что позволяет вывести на мониторе специалиста IT-отдела или обслуживающей организации экран с оперативным состоянием всех касс предприятия.

События на закладке **«Цветовое оформление»** можно выбрать вручную из списка, нажатием кнопки **«Добавить»**, либо заполнить табличную часть закладки нажатием кнопки **«Заполнить по умолчанию»**. При ручном добавлении события в табличную часть закладки потребуется:

- задать приоритет отображения цветовой настройки. Чем больше значение поля, тем ниже приоритет. Если у нескольких строк задан одинаковый приоритет, цвет у событий в таких строках должен быть одинаковым;
- задать пользовательское описание поля. Заполняется пользователем на его усмотрение;
- выбрать из выпадающего списка **«Поле сравнения»** поле, которое нужно сравнить;
- выбрать из списка **«Вид сравнения»** — каким образом нужно сравнить поле и значение, и **«Значение»** при сравнении. Для поля **«Значение»** доступна расширенная настройка, которая может быть проведена для любого типа значения;

- указать цвет, которым нужно окрасить поле, если выполнилось условие. Выбор цвета выполняется стандартной процедурой «**Выбор цвета**». Если выбранное поле на окрашивание не заполнено, то окрашивание свернутых родительских элементов не происходит.

На закладке «**Отображаемые поля технической информации**» указываются отображаемые на начальной странице события ККМ и место их отображения в блоке ККМ — «**Основные параметры**» или «**Дополнительные параметры**». Показатель отображается только тогда, когда он заполнен.

Нажатие кнопки «**Заполнить всеми возможными**» заполняет табличную часть закладки всеми возможными событиями на кассе, указывая их место отображения «**Дополнительные параметры**».

Группа показателей ККМ разделена на две подгруппы: «**Таблица параметров**» (размещается слева) и «**Таблица ФР**» (размещается справа). В левой таблице представлены следующие данные:

- «**Дата последнего обмена транзакциями**» — отображается, если заполнено;
- «**Дата последнего запроса данных**» — отображается, если заполнено
- «**Пакеты для отправки**» — отображается, если есть хотя бы один элемент в справочнике «Данные для отправки на ККМ». Если пакет всего один, то заголовок даты первого пакета отображается как «Пакет от». Дата последнего пакета не отображается. Если пакетов больше одного, то заголовок даты первого пакета отображается как «Пакеты с». Дата последнего пакета отображается;
- «**Дополнительные показатели**» — отображает дополнительные показатели, которые указал пользователь в настройках для отображения в группе «**Основные параметры**». Дополнительные показатели отображаются только тогда, когда у ККМ стоит флаг «**Получать показатели СКОК**»;
- «**Сворачиваемые дополнительные показатели**» — отображает дополнительные показатели, которые указал пользователь в настройках для отображения в группе «Дополнительные параметры». Показатели в этой группе могут быть скрыты


посредством нажатия на кнопку «». Если сворачиваемые показатели свернуты, то они будут окрашены в цвет приоритетной настройки цветовой схемы подчиненных элементов. На окрашивание группы влияют все показатели, которые пользователь указал как отображаемые в этой группе.

Таблица ФР содержит последние данные Z-Отчетов. В каждой строке хранится логический номер ФР, дата открытия смены и последний Z-Отчет.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: [https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BD%D0%B0%D1%87\\_%D1%81%D1%82%D1%80:%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7\\_%D0%BA%D0%BA%D0%BC&rev=1711656485](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BD%D0%B0%D1%87_%D1%81%D1%82%D1%80:%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BA%D0%BA%D0%BC&rev=1711656485)

Last update: 2024/03/28 23:08

