

[Начальная страница](#) ← [Обработки](#) ← обработка «[ВетИС: Создание сопоставлений](#)»

Закладка «Единицы классификатора»

Закладка «**Единицы классификатора**» обработки «**Создание сопоставлений**» позволяет сопоставить элементы справочника «[Классификатор единиц измерения](#)» и справочника «[ВетИС: Единицы измерения](#)» (закладка «[Единицы классификатора](#)»), а также задать коэффициент пересчета из единицы измерения классификатора в единицу измерения продукции ВетИС.

Нажатием кнопки «**Добавить**» в табличную часть закладки добавляется новая строка, в которой надо указать:

- «Единицу классификатора» — выбирается из справочника «[Классификатор единиц измерения](#)»;
- «Единицу измерения ВетИС» — выбирается из справочника «[ВетИС: Единицы измерения](#)»;
- «Коэффициент единицы ВетИС» — задать числовое значение коэффициента пересчета единиц измерения конфигурации в единицу измерения ВетИС.

В правой графе строки табличной части закладки выводится справочная информация: чему равна единица Ветис в единицах измерения номенклатуры и чему равна единица конфигурации в единицах измерения Ветис.

Режим автоматического заполнения табличной части закладки определяется выбранной позицией меню кнопки «**Заполнить**»:

- «**По существующим связям**»;
- «**Из справочника «ВетИС: Единицы измерения»**»;
- «**Единицы по совпадению наименований**».

При выборе позиции меню «**По существующим связям**» табличная часть закладки заполняется элементами справочника «[ВетИС: Единицы измерения](#)», для которых выполнено сопоставление с единицами «[Классификатора единиц измерения](#)». Это позволяет изменить связь или коэффициент пересчета, между какими-то элементами справочников, либо убрать сопоставление. Если в табличной части закладки есть данные, пользователю выдается предупреждающее сообщение: «*Очищать таблицу единиц классификатора?*» с тремя световыми кнопками: «**Да**», «**Нет**», «**Отмена**».

При выборе позиции меню «**Из справочника «ВетИС: Единицы измерения»**» графа «**Единица измерения ВЕТИС**» заполняется элементами справочника «[ВетИС: Единицы измерения](#)» созданных обработкой «[ВетИС: Загрузка справочников](#)», а в графе «**Единица классификатора**» указывается связанная с ней единица конфигурации, если такая связь установлена. Если связь не установлена, графа «**Единица классификатора**» будет не заполнена. Двойным щелчком мыши в графе «**Единица классификатора**» нужной строки вызывается справочник «[Классификатор единиц измерения](#)» и в нем следует выбрать подходящую единицу измерения, либо вручную ввести подходящее наименование единицы измерения из классификатора конфигурации. Затем следует задать коэффициент пересчета в единицу ВетИС.

Эта процедура выполняется для всех нужных строк графы «**Единицы измерения ВЕТИС**», где не установлено сопоставление с единицами конфигурации.

После нажатия кнопки «**Заполнить регистр «ВетИС: Коэффициенты пересчета в единицы учета»**» устанавливается связь между элементами справочников, для которых указано сопоставление. На экран выводится сообщение «*Создание сопоставлений единиц классификатора и единиц ВетИС завершено*» со световой кнопкой «**Ok**». В разделе «Сообщения» выводятся наименования единицы измерения и единицы ВетИС для которой установлено сопоставление.

Если позиция меню «**Из справочника «ВетИС: единицы измерения»**» вызывается при заполненной табличной части, на экран выводится сообщение «Перезаполнять заполненные единицы» с тремя световыми кнопками: «**Да**», «**Нет**», «**Отмена**».

При выборе позиции меню «**Единицы измерения по совпадению наименований**» табличная часть закладки заполняется элементами справочника «ВетИС: Единицы измерения», для которых найдено совпадение с наименованием элементов справочника «Классификатора единиц измерения» конфигурации. После нажатия кнопки «**Заполнить регистр «ВетИС: Коэффициенты пересчета в единицы учета»** устанавливается сопоставление между выведенными элементами справочников.

Нажатием кнопки «**Очистить**» можно удалить информацию из табличной части закладки. На экран выводится сообщение «Очистить таблицу единиц измерения» с двумя световыми кнопками: «**Да**», «**Нет**».

Для удаления строки табличной части следует выполнить команду «**Удалить**» контекстного меню.

Если установить флажок в графе «**Удалить**», при нажатии кнопки «**Заполнить регистр «ВетИС: Коэффициенты пересчета в единицы учета»**» для этих строки будет удалена связь единицы номенклатуры и единицы ВетИС.

Нажатием кнопки флагок устанавливается у всех строк табличной части.

Нажатием кнопки флагок удаляется у всех строк таблицы.

Нажатием кнопок и можно переставить строки таблицы в желаемом порядке.