

[Начальная страница](#) ← [Обработки](#) ← обработка «[ВетИС: Создание сопоставлений](#)»

Закладка «Единицы классификатора»

Закладка «**Единицы классификатора**» обработки «**Создание сопоставлений**» позволяет сопоставить элементы справочника «**Классификатор единиц измерения**» и справочника «**ВетИС: Единицы измерения**» (закладка «**Единицы классификатора**»), а также задать коэффициент пересчета из единицы измерения классификатора в единицу измерения продукции ВетИС.

Нажатием кнопки «**Добавить**» в табличную часть закладки добавляется новая строка, в которой надо указать:

- «**Единицу классификатора**» — выбирается из справочника «**88Классификатор единиц измерения88**»;
- «**Единицу измерения ВетИС**» — выбирается из справочника «**ВетИС: Единицы измерения**»;
- «**Коэффициент единицы ВетИС**» — задать числовое значение коэффициента пересчета единиц измерения конфигурации в единицу измерения ВетИС.

В правой графе строки табличной части закладки выводится справочная информация: чему равна единица Ветис в единицах измерения номенклатуры и чему равна единица конфигурации в единицах измерения Ветис.

Режим автоматического заполнения табличной части закладки определяется выбранной позицией меню кнопки «**Заполнить**»:

- «**По существующим связям**»;
- «**Из справочника «ВетИС: Единицы измерения»**»;
- «**Единицы по совпадению наименований**».

При выборе позиции меню «**По существующим связям**» табличная часть закладки заполняется элементами справочника «**ВетИС: Единицы измерения**», для которых выполнено сопоставление с единицами «**Классификатора единиц измерения**». Это позволяет изменить связь или коэффициент пересчета, между какими-то элементами справочников, либо убрать сопоставление. Если в табличной части закладки есть данные, пользователю выдается предупреждающее сообщение: «**Очищать таблицу единиц классификатора?**» с тремя световыми кнопками: «**Да**», «**Нет**», «**Отмена**».

При выборе позиции меню «**Из справочника «ВетИС: Единицы измерения»**» графа «**Единица измерения ВЕТИС**» заполняется элементами справочника «**ВетИС: Единицы измерения**» созданных обработкой «**ВетИС: Загрузка справочников**», а в графе «**Единица классификатора**» указывается связанная с ней единица конфигурации, если такая связь установлена. Если связь не установлена, графа «**Единица классификатора**» будет не заполнена. Двойным щелчком мыши в графе «**Единица классификатора**» нужной строки вызывается справочник «**Классификатор единиц измерения**» и в нем следует выбрать подходящую единицу измерения, либо вручную ввести подходящее наименование единицы измерения из классификатора конфигурации. Затем следует задать коэффициент пересчета в единицу ВетИС.

Эта процедура выполняется для всех нужных строк графы «**Единицы измерения ВЕТИС**», где не установлено сопоставление с единицами конфигурации.

После нажатия кнопки **«Заполнить регистр «ВетИС: Коэффициенты пересчета в единицы учета»** устанавливается связь между элементами справочников, для которых указано сопоставление. На экран выводится сообщение **«Создание сопоставлений единиц классификатора и единиц ВетИС завершено»** со световой кнопкой **«Ok»**. В разделе **«Сообщения»** выводятся наименования единицы измерения и единица ВетИС для которой установлено сопоставление.

Если позиция меню «**Из справочника «ВетИС: единицы измерения»**» вызывается при заполненной табличной части, на экран выводится сообщение «Перезаполнять заполненные единицы» с тремя световыми кнопками: «**Да**», «**Нет**», «**Отмена**».

При выборе позиции меню «**Единицы измерения по совпадению наименований**» табличная часть закладки заполняется элементами справочника «ВетИС: Единицы измерения», для которых найдено совпадение с наименованием элементов справочника «Классификатора единиц измерения» конфигурации. После нажатия кнопки «**Заполнить регистр «ВетИС: Коэффициенты пересчета в единицы учета»**» устанавливается сопоставление между выведенными элементами справочников.

Нажатием кнопки «**Очистить**» можно удалить информацию из табличной части закладки. На экран выводится сообщение «Очистить таблицу единиц измерения» с двумя световыми кнопками: «**Да**», «**Нет**».

Для удаления строки табличной части следует выполнить команду «**Удалить**» контекстного меню.

Если установить флажок в графе «**Удалить**», при нажатии кнопки «**Заполнить регистр «ВетИС: Коэффициенты пересчета в единицы учета**» для этих строки будет удалена связь единицы номенклатуры и единицы ВетИС.

Нажатием кнопки флажок устанавливается у всех строк табличной части.

Нажатием кнопки  флагок удаляется у всех строк таблицы.

Нажатием кнопок и можно переставить строки таблицы в желаемом порядке.

