

[Начальная страница](#) ← [Обработки](#) ← обработка «[ВетИС: Создание сопоставлений](#)»

## Закладка «Единицы классификатора»

Закладка «**Единицы классификатора**» обработки «**Создание сопоставлений**» позволяет сопоставить элементы справочника «[Классификатор единиц измерения](#)» и справочника «[ВетИС: Единицы измерения](#)» (закладка «[Единицы классификатора](#)»), а также задать коэффициент пересчета из единицы измерения классификатора в единицу измерения продукции ВетИС.

Нажатием кнопки «**Добавить**» в табличную часть закладки добавляется новая строка, в которой надо указать:

- «Единицу классификатора» — выбирается из справочника «88Классификатор единиц измерения88»;
- «Единицу измерения ВетИС» — выбирается из справочника «**ВетИС: Единицы измерения**»;
- «Коэффициент единицы ВетИС» — задать числовое значение коэффициента пересчета единиц измерения конфигурации в единицу измерения ВетИС.

В правой графе строки табличной части закладки выводится справочная информация: чему равна единица Ветис в единицах измерения номенклатуры и чему равна единица конфигурации в единицах измерения Ветис.

Режим автоматического заполнения табличной части закладки определяется выбранной позицией меню кнопки «**Заполнить**»:

- «**По существующим связям**»;
- «**Из справочника «ВетИС: Единицы измерения»**»;
- «**Единицы по совпадению наименований**».

При выборе позиции меню «**По существующим связям**» табличная часть закладки заполняется элементами справочника «ВетИС: Единицы измерения», для которых выполнено сопоставление с единицами «Классификатора единиц измерения». Это позволяет изменить связь или коэффициент пересчета, между какими-то элементами справочников, либо убрать сопоставление. Если в табличной части закладки есть данные, пользователю выдается предупреждающее сообщение: «*Очищать таблицу единиц классификатора?*» с тремя световыми кнопками: «**Да**», «**Нет**», «**Отмена**».

При выборе позиции меню «**Из справочника «ВетИС: Единицы измерения»**» графа «Единица измерения ВЕТИС» заполняется элементами справочника «ВетИС: Единицы измерения» созданных обработкой «[ВетИС: Загрузка справочников](#)», а в графе «Единица классификатора» указывается связанная с ней единица конфигурации, если такая связь установлена. Если связь не установлена, графа «Единица классификатора» будет не заполнена. Двойным щелчком мыши в графе «Единица классификатора» нужной строки вызывается справочник «**Классификатор единиц измерения**» и в нем следует выбрать подходящую единицу измерения, либо вручную ввести подходящее наименование единицы измерения из классификатора конфигурации. Затем следует задать коэффициент пересчета в единицу ВетИС.

Эта процедура выполняется для всех нужных строк графы «Единицы измерения ВЕТИС», где не установлено сопоставление с единицами конфигурации.

