

[Начальная страница](#) ← [Обработки](#)

Настройки оценки производительности

Обработка «**Настройки оценки производительности**» позволяет настроить регламентное задание «Экспорт оценки производительности» для автоматической передачи данных по замерам производительности работы программы.

Обработка вызывается из раздела «Администрирование» группа «Сервис», либо из раздела «Администрирование» → «Поддержка и обслуживание» - > . команда «Настройки оценки производительности». При настройки автоматического экспорта замеров производительности следует задать значения следующих реквизитов:

- группа «**Настройки выполнения замеров**»:
 - «**Выполнять экспорт**» — при установленном флаге автоматически включаются флаги «**Выполнять экспорт в локальный каталог**» и «**Выполнять экспорт на FTP**»;
 - «**Период записи**» — интервал времени замера производительности в секундах;
 - «**Замеров в пакете**» — количество замеров в заданном интервале замера производительности;
 - «**Дата последнего выгруженного замера в UTC**» — реквизит заполняется программой автоматически.
- группа «**Настройки удаления замеров**»:
 - «**Удалять через**» — количество дней хранения архивных файлов с замерами производительности.
- группа «**Настройки удаления замеров**»:
 - «**Локальный каталог экспорта**» — указывается адрес папки на локальном компьютере, где будут сохраняться данные с замерами. Имя файла с архивом данных будет создано автоматически. Если экспорт не будет осуществляться в локальный каталог, следует отключить флагок у реквизита «**Выполнять экспорт в локальный каталог**»;
- группа «**Настройки экспорта на FTP**»:
 - «**Адрес экспорта на FTP**» — указывается адрес папки на FTP-сервере, где будут сохраняться данные с замерами. Если экспорт замеров не будет осуществляться на FTP-сервер, следует отключить флагок у реквизита «**Выполнять экспорт на FTP**».

Нажатием кнопки «**Настроить расписание экспорта**» следует заполнить расписание выполнения регламентного задания «Экспорт оценки производительности».

Нажатием кнопки «**Записать и закрыть**» заданные параметры сохраняются и обработка завершается.

После этого экспорт замеров производительности будет производиться автоматически. Сформированные внешние файлы, а также файлы, содержащие настройки, при которых были получены эти замеры, автоматически упаковываются в ZIP-архив.

Вручную задать дату начала и окончания замеров, а так же папку и имя архива можно в обработке «[Экспорт замеров производительности](#)».

