Начальная страница ← Справочники ← Группа справочников «ЕГАИС» ← Справочник «УТМ (Универсальные транспортные модули для работы с ЕГАИС)»

Закладка «Основная»

Переключатель «**Включен \ Отключён**» позволяет определить режим работы УТМ. Режим «**Отключён**» следует устанавливать тогда, когда УТМ не работает. Это может быть из-за:

- поломки компьютера, где установлен данный УТМ;
- поломки или истечения срока действия КЭП в ключе;
- и другое.

На закладке «**Основная**» следует определить значения следующих полей:

- **Наименование** — наименование транспортного модуля, которое будет присвоено УТМ в информационной базе предприятия;
- **Код** — номер элемента справочника «**УТМ**» в базе предприятия (формируется автоматически после записи элемента справочника в базу конфигурации);
- **FSRAR ID** — идентификационный номер УТМ, полученный от ЕГАИС при регистрации;
- **Фирма** — название фирмы, имеющей оптовую или розничную лицензию на продажу алкогольной продукции, на которую зарегистрирован этот УТМ. Поле служит для автоматического отбора фирмы при настройке связи УТМ со складами торгового предприятия. Выбирается из справочника «Фирмы»;
- **КПП** — номер КПП обособленного подразделения фирмы, на котором стоит данный УТМ. Если поле КПП заполнено, то при формировании XML-файлов для передачи в ЕГАИС используется КПП этого обособленного подразделения. Если поле не заполнить, то в ЕГАИС будет передаваться КПП фирмы, а не данного подразделения. Это может привести к ошибкам при обработке приходных документов;
- **Торговый объект** — торговый объект, кассы которого передают данные о продаже алкоголя в ЕГАИС через данный УТМ. Поле служит для отбора складов, которые можно будет связать с этим УТМ. Выбирается из справочника «Торговые объекты»;
- **Группа номенклатуры** — группа в справочнике «Номенклатура», куда будет заноситься новый товар, создаваемый автоматически по кнопке «***Создать номенклатуру***» из документа «Поступления по ТТН из ЕГАИС», загруженного в через данный УТМ. Если у этой группы будет определен шаблон заполнения реквизитов, то создаваемая номенклатура товара будет заполняться согласно этому шаблону. *Например, «Шаблон для алкоголя» в справочнике «Шаблоны заполнения реквизитов номенклатуры»;*
- **Адрес** — адрес торгового объекта (фирмы, если поле «**Торговый объект**» не заполнено) на котором работает данный УТМ;
- **Контрагент ЕГАИС** — элемент справочника «Контрагенты ЕГАИС», в котором хранятся данные данного элемента справочника;
- **Разница во времени с Москвой (в часах)** — разница во времени УТМ и Московским временем. Этот параметр УТМ используется в коррекции времени ЕГАИС документов после их подтверждения в центральной базе ЕГАИС (сервер ЕГАИС считает, что существует только его, Московское, время). Время документа в базе корректируется на указанное количество часов и это время пишется в дату документа. Это позволяет синхронизировать документооборот и официальное время операции;
- **Версия формата обмена** — указывается реализованная в системе версия формата обмена УТМ для отправки сообщений в ЕГАИС. Реквизит заполняется автоматически после выполнения обработки «ЕГАИС запрос данных» с уведомлением о переходе УТМ

предприятия на формат v3.0;

- **В ЕГАИС передана информация о версии формата обмена** — если флаг установлен, номер версии формата обмена передан и зафиксирован в ЕГАИС;
- **Версия УТМ** — указывается версия универсального транспортного модуля. Реквизит заполняется автоматически после нажатия кнопки «***Получить данные об УТМ***». При обновлении данных об УТМ заполняются значения реквизитов с датами окончания действия ключей ЕГАИС:
    - **Дата создания БД** — дата создания элемента справочника «УТМ»;
    - **Дата окончания ключа ГОСТ** — дата окончания действия сертификата электронной подписи для входа на сайт ЕГАИС. В реквизите «Дней до окончания ГОСТ» выводится разницы между начало дня «Даты окончания ключа ГОСТ» и начало дня текущей даты;
    - **Дата окончания ключа RSA** — дата окончания действия сертификата для защищенного соединения с ЕГАИС. В реквизите «Дней до окончания RSA» выводится разницы между начало дня «Даты окончания ключа RSA» и начало дня текущей даты.

Примечание. 1. Если какая-то дата окончания имеет значение меньше или равно 30 дням, то строка выводится на светло-красном фоне. Чтобы было видно, что скоро УТМ перестанет работать. 2. После окончания срока действия ключей для подписи сообщений обмен между УТМ и ЕГАИС невозможен. 3. Из формы списка справочника УТМ даты окончания действия ключей можно запросить кнопкой «***Обновить данные по всем УТМ***». 4. Все даты хранятся в регистр сведений «ЕГАИС: Информация об УТМ».

Флаг «**Перемещать поступления в торговый зал**» означает, что после утверждения в ЕГАИС документа «Приход алкоголя по ТТН из ЕГАИС» будет автоматически сформирован документ «ЕГАИС перемещения» с типом ««Перемещение в торговый зал»» для перемещения всей поступившей продукции в «Торговый зал» (на регистр №2 остатков ЕГАИС). Форма созданного документа будет открыта пользователю для просмотра и редактирования.

Флаг «**Работает в сельском поселении**» сообщает системе о том, что предприятие занимается продажей алкоголя в сельском поселении, и фиксация факта продажи всего алкоголя, как акцизного, так и не маркированного, осуществляется одним документом ««ЕГАИС расход» в конце рабочего дня.
Если флаг не установлен, то считается, что документом «ЕГАИС расход» должна отражаться продажа всей немаркированной алкогольной продукции, осуществленной на складах, связанных с данными УТМ. Розничная продажа маркированной продукции в этом случае отражается в ЕГАИС алкогольными чеками, отправленными на УТМ.

Кнопка «***Проверить связь***» позволяет проверить корректность введенных параметров связи. Следует учитывать, что, если УТМ настроен на работу с портом, отличным от рекомендованного фирмой «ЦентрИнформ» (8080), то при проверке связи по порту 8080 УТМ сообщит, что связь есть. Однако передать документы в УТМ при такой настройке будет невозможно.

Проверить работоспособность УТМ и посмотреть список полученных сообщений от ЕГАИС или список отосланных файлов в ЕГАИС можно также через Web-браузер. Для этого в адресной строке браузера следует набрать его IP-адрес (без набора символов HTTP) и через двоеточие задать номер порта, через который УТМ запущен. В открытом окне браузера можно посмотреть сертификат УТМ и хранящиеся в нём данные. На закладке «**Входящие**» представлен список входящих сообщений. На закладке «**Исходящие**» представлен список переданных в ЕГАИС файлов.

Если интересует информация по конкретной накладной из выведенного списка, то её имя следует скопировать в адресную строку Web-браузера.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8:%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%81:%D1%83tm:%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F&rev=1734268900

Last update: **2024/12/15 13:21**