

[Начальная страница](#) ← [Справочники](#) ← Группа справочников «ЕГАИС» ← Справочник «УТМ (Универсальные транспортные модули для работы с ЕГАИС)»

Закладка «Основная»

Переключатель «**Включен** \ **Отключён**» позволяет определить режим работы УТМ. Режим «**Отключён**» следует устанавливать тогда, когда УТМ не работает. Это может быть из-за:

- поломки компьютера, где установлен данный УТМ;
- поломки или истечения срока действия КЭП в ключе;
- и другое.

На закладке «**Основная**» следует определить значения следующих полей:

- **Наименование** — наименование транспортного модуля, которое будет присвоено УТМ в информационной базе предприятия;
- **Код** — номер элемента справочника «**УТМ**» в базе предприятия (формируется автоматически после записи элемента справочника в базу конфигурации);
- **FSRAR ID** — идентификационный номер УТМ, полученный от ЕГАИС при регистрации;
- **Фирма** — название фирмы, имеющей оптовую или розничную лицензию на продажу алкогольной продукции, на которую зарегистрирован этот УТМ. Поле служит для автоматического отбора фирмы при настройке связи УТМ со складами торгового предприятия. Выбирается из справочника «**Фирмы**»;
- **КПП** — номер КПП обособленного подразделения фирмы, на котором стоит данный УТМ. Если поле КПП заполнено, то при формировании XML-файлов для передачи в ЕГАИС используется КПП этого обособленного подразделения. Если поле не заполнить, то в ЕГАИС будет передаваться КПП фирмы, а не данного подразделения. Это может привести к ошибкам при обработке приходных документов;
- **Торговый объект** — торговый объект, кассы которого передают данные о продаже алкоголя в ЕГАИС через данный УТМ. Поле служит для отбора складов, которые можно будет связать с этим УТМ. Выбирается из справочника «**Торговые объекты**»;
- **Группа номенклатуры** — группа в справочнике «**Номенклатура**», куда будет заноситься новый товар, создаваемый автоматически по кнопке «**Создать номенклатуру**» из документа «**Поступления по ТТН из ЕГАИС**», загруженного в через данный УТМ. Если у этой группы будет определен шаблон заполнения реквизитов, то создаваемая номенклатура товара будет заполняться согласно этому шаблону. Например, «**Шаблон для алкоголя**» в справочнике «**Шаблоны заполнения реквизитов номенклатуры**»;
- **Адрес** — адрес торгового объекта (фирмы, если поле «**Торговый объект**» не заполнено) на котором работает данный УТМ;
- **Контрагент ЕГАИС** — элемент справочника «**Контрагенты ЕГАИС**», в котором хранятся данные данного элемента справочника;
- **Разница во времени с Москвой (в часах)** — разница во времени УТМ и Московским временем. Этот параметр УТМ используется в коррекции времени ЕГАИС документов после их подтверждения в центральной базе ЕГАИС (сервер ЕГАИС считает, что существует только его, Московское, время). Время документа в базе корректируется на указанное количество часов и это время пишется в дату документа. Это позволяет синхронизировать документооборот и официальное время операции;
- **Версия формата обмена** — указывается реализованная в системе версия формата обмена УТМ для отправки сообщений в ЕГАИС. Реквизит заполняется автоматически после выполнения обработки «**ЕГАИС запрос данных**» с уведомлением о переходе УТМ

строке браузера следует набрать его IP-адрес (без набора символов HTTP) и через двоеточие задать номер порта, через который УТМ запущен. В открытом окне браузера можно посмотреть сертификат УТМ и хранящиеся в нём данные. На закладке «**Входящие**» представлен список входящих сообщений. На закладке «**Исходящие**» представлен список переданных в ЕГАИС файлов.

Если интересует информация по конкретной накладной из выведенного списка, то её имя следует скопировать в адресную строку Web-браузера.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: https://wiki.ilexx.ru/wiki.php?id=sp7-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BF%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D1%87%D0%BF%D0%BB_%D0%B3%D0%BF%D1%81-%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F&rev=173426044

Last update: 2026/12/15 16:24

