
Начальная страница ← Справочники ← Группа справочников «Номенклатура» ← Номенклатура ←Создание элемента справочника «Номенклатура»

Группа реквизитов «Автопополнение склада»

В группе реквизитов «**Автопополнение склада**» отображаются значения параметров, используемых при расчете количества товара для автопополнения торгового зала указанного в реквизите «**Склад**».
Группа реквизитов добавляется в карточку товаров при установленной дополнительная функциональности «Автопополнение торгового зала» («Администрирование» → «Настройки учета» → вкладка «Дополнительная функциональность» → флаг «Автопополнение торгового зала»).



Для отображения параметров автопополнения следует указать «**Торговый объект**» и розничный склад «**Склад**».

Создание/редактирование параметров для расчета количества товаров при автопополнении осуществляется в обработке «**КТЗ: Настройки пополнения торгового зала**», которая вызывается из формы «**Автопополнение торгового зала: Панель администрирования ТП**» («Склад» → группа «Сервис» → «Автопополнение торгового зала» → группа обработки «Настройка параметров автопополнения торгового зала»).

В закладке «**Автопополнение склада**» отображаются следующие параметры расчета автопополнения склада, указанного в реквизите «**Склад**»:

- «**Единица**» — единица, в которой персонал должен выносить номенклатуру в торговый зал. Количество для пополнения будет округляться до указанной единицы в меньшую сторону. Если не задана, то пополнение будет рассчитываться в базовой единице

номенклатуры;

- «**Объем полки**» — максимальное количество базовых единиц номенклатуры, которое должно находиться в торговом зале и которое должна поддерживать система в торговом зале. При формировании заявок на перемещение количество товара в торговом зале будет пополняться до указанного количества;
- «**Порог полки**» — величина остатка в торговом зале, при достижении которого номенклатура будет попадать в заявки на перемещение для пополнения торгового зала. Задается в базовых единицах. Заполнение поля «Порог полки» автоматически пересчитывает поле «Порог полки %»;
- «**Порог полки %**» — величина остатка в торговом зале, при достижении которого номенклатура будет попадать в заявки на перемещение для пополнения торгового зала. Задается в процентах. Заполнение поля «Порог полки %» автоматически пересчитывает поле «Порог полки», значение которого округляется до целого. Если значение реквизита не задано, считается что задано значение 100%, т.е. товар на полке будет пополняться сразу, как только что-то продадут;
- «**Не использовать характеристики**» — при установленном флаге, заявка на перемещение будет формироваться без указания характеристики номенклатуры. Флаг следует устанавливать в случаях, когда характеристики являются служебным разрезом учета и не влияют на потребительские свойства товара (МРЦ у сигарет, дата производства товара и т.п.);
- «**Не копировать настройки родителя**» — при установленном флаге параметры для расчета количества пополнения склада не будут изменяться при редактировании параметров у группы, в которую входит номенклатура;
- «**Отключено**» — при установленном флаге номенклатура исключается из расчетов пополнения остатка на складе;
- «**Изменен**» — показываются автор и дата последнего изменения параметров автопополнения товаров группы номенклатуры.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8:%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B

Last update: **2022/06/24 00:21**