

## Настройка картинки товара в Кассире 5

Данная функциональность доступна только в [адаптивном интерфейсе](#). Минимальная версия Кассир 5.1.6.10.

Особенности:

- Можно разместить любое количество полей для отображения картинки товара;
- Картинки товара могут размещаться на локальном компьютере, в локальной сети и в сети интернет;
- У пользователя ПК должен быть доступ на чтение файлов картинок.

Для начала работы необходимо создать специальное поле картинки на форме регистрации. Для этого необходимо:

1. Авторизоваться под пользователем с правами захода в настройки программы;
2. В супервизоре нажать на кнопку \*Настройка\*;
3. В форме настройки перейти на страницу \*Оборудование\*. Нажать на кнопку \*Настройка\* в правом нижнем углу страницы;
4. Нажать на кнопку \*Настройка формы регистрации\*;
5. В открывшемся окне вызвать контекстное меню нажатием правой кнопкой мыши по форме. В меню выбрать \*Создать→Картинку\*;
6. В форме создания картинки установить флаг в поле \*Отображать картинку товара\* и нажать \*ОК\*;
7. Закрыть форму, запомнив макет;
8. На форме настройки адаптивного интерфейса нажать \*ОК\*.

Теперь, нужно указать путь к картинке товара. Это делается так:

1. В форме настройки перейти на страницу \*Касса\*. На ней, нажать на кнопку \*Товары\*;
2. В форме списка справочника \*Товары\* выбрать нужный товар и начать его редактирование, или начать создание нового;
3. На форме изменения товара перейти на страницу \*Описания\*. На ней, перейти на страницу \*Расширенное(HTML)\*;
4. В поле \*Описание HTML(URL)\* ввести путь к картинке товара и нажать \*ОК\*;
5. Закрыть форму списка справочника \*Товары\*, сохранить изменения настроек.

From:  
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0&rev=1552668884>

Last update: 2019/03/15 19:54

